

Oprogramowanie WD SmartWare™

Podręcznik użytkownika

Wersja 2.4.x



Serwis i pomoc techniczna WD

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwróci Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej <http://support.wd.com>. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD® telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej.

Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na naszej stronie internetowej pod adresem <http://register.wd.com>.

Dostęp do internetowej pomocy technicznej

Nasza strona pomocy technicznej pod adresem <http://support.wd.com> zawiera następujące działy tematyczne:

- **Downloads** (Pliki do pobrania) — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD.
- **Registration** (Rejestracja) — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
- **Warranty & RMA Services** (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) — informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych.
- **Knowledge Base** (Baza wiedzy) — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według słów kluczowych, wyrażeń lub numerów artykułów.
- **Installation** (Instalacja) — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania.
- **WD Community** (Społeczność WD) — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD.

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD

Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.

Ameryka Północna

Angielski 800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Hiszpański 800.832.4778

Meksyk 001 8002754932

Ameryka Południowa

Chile 1230 020 5871
Kolumbia 009 800 83247788
Wenezuela 0800 100 2855
Peru 0800 54003
Urugwaj 000 413 598 3787
Argentyna 0800 4440839
Brazylia 0800 7704932
0021 800 83247788

Europa (połączenie bezpłatne)*

Europa (00800 27549338)
+31 880062100
Bliski Wschód +31 880062100
Afryka +31 880062100
Rosja 8 10 8002 335 5011

Azja i Pacyfik

Australia 1800 42 9861 / +800 2275 4932
Chiny 800 820 6682
Hongkong +800 6008 6008
Indie 1800 419 5591 / 1800 200 5789
Indonezja +803 852 9439
Japonia 00531 65 0442 / 0120 994 120
Korea 02 703 6550
Malezja 1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malezja)
Nowa Zelandia 0508 555 639 / +800 2275 4932
Filipiny 1 800 1441 0159
Singapur 1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
Tajwan 0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
Tajlandia 001 800 441 0570

* Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: * Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Spis treści

Serwis i pomoc techniczna WD	ii
Dostęp do internetowej pomocy technicznej	ii
Kontakt z pomocą techniczną firmy WD	ii
1 Informacje o oprogramowaniu WD SmartWare	1
Zgodność z systemami operacyjnymi	1
Obsługa dysków twardych WD	2
Obsługa urządzeń innych producentów	3
Obsługiwane konta w chmurze	3
Przegląd funkcji	3
Elementy na karcie Home (Ekran główny)	4
Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)	11
Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)	15
Elementy na karcie Settings (Ustawienia)	18
Karta Help (Pomoc)	21
2 Instalowanie programu i rozpoczynanie pracy	23
Instalowanie programu WD SmartWare	23
Rozpoczynanie pracy – pierwsza kopia zapasowa	26
Rozpoczęcie pracy – początkowe ustawienia dysku	31
3 Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro	33
Procedura uaktualniania programu	33
Bezpłatna wersja próbna	34
Kupowanie kodu aktywacji	35
Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro	37
4 Zabezpieczanie dysku	38
Zabezpieczanie dysku hasłem	38
Odblokowywanie dysku	40
Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD SmartWare	40
Odblokowywanie dysku za pomocą narzędzia WD Drive Unlock	41
Zmiana hasła	42
Wyłączanie funkcji blokady dysku	43
5 Tworzenie kopii zapasowej plików	45
Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych	45
Tworzenie kopii zapasowej plików	45
6 Przywracanie plików	54
Jak działa funkcja przywracania plików	54
Przywracanie plików	54
7 Konfigurowanie i obsługa dysku	59
Sprawdzanie kondycji dysku	59
Wymazywanie dysku	60
Korzystanie z funkcji wymazywania zawartości dysku	61
Metoda pięciu nieprawidłowych haseł	62
Ustawianie nazwy dysku	63

Rejestrowanie dysku	64
Przywracanie programu WD SmartWare i obrazu dysku	65
Ustawianie zegara uśpienia dysku	66
Wyświetlanie i ukrywanie ikony wirtualnego dysku CD.	66
Korzystanie z ikony WD Quick View.	67
Sprawdzanie stanu dysku.	68
Monitorowanie ikony alertów	68
Otwieranie programu WD SmartWare	69
Bezpieczne odłączanie dysku	69
8 Konfigurowanie i obsługa oprogramowania	70
Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania.	70
Konfigurowanie konta Dropbox.	70
Określanie innego folderu przywracania.	72
Określanie liczby wersji kopii zapasowych	73
Odinstalowanie programu WD SmartWare.	73
A Informacje o zgodności	76
Licencja GNU General Public License („GPL”).	76
Indeks	77

Informacje o oprogramowaniu WD SmartWare

WD SmartWare™ to prosty w użyciu program do tworzenia kopii zapasowych plików. Jego najważniejsze zalety to:

- **Automatyczna ochrona danych** — funkcja tworzenia kopii zapasowych w trybie ciągłym na bieżąco tworzy kopię każdego dodanego lub zmodyfikowanego pliku. Kopie zapasowe mogą także być tworzone według harmonogramu ustawionego przez użytkownika.
- **Wizualizacja tworzenia kopii zapasowych** — w trybie kategorii program porządkuje pliki i wyświetla je w odpowiednich kategoriach. W trybie plików użytkownik może wybrać pliki i foldery, których kopia zapasowa ma być tworzona. W obu trybach program wyświetla postęp tworzenia kopii zapasowej.
- **Łatwe przywracanie utraconych plików** — w razie utraty wszystkich danych lub tylko jednego ważnego pliku lub folderu wszystkie dane można szybko przywrócić w ich pierwotnej lokalizacji.
- **Pełna kontrola** — dostosowywanie opcji kopii zapasowych, uruchamianie narzędzi diagnostycznych i zarządzanie ustawieniami zasilania oraz innymi funkcjami obsługiwanych dysków WD.

Opisane w tym rozdziale funkcje konfigurowania ustawień za pomocą programu WD SmartWare dotyczą wyłącznie starszych dysków My Book® i My Passport®. Dla nowszych dysków funkcje te pełni program WD Drive Utilities™.

- **Szyfrowanie dysku WD i zabezpieczenie go hasłem** — sprzętowe szyfrowanie dysku kluczem o długości 256 bitów chroni dane przed dostępem nieuprawnionych osób oraz w przypadku kradzieży dysku.

Program WD SmartWare obsługuje funkcje zabezpieczeń starszych dysków My Book i My Passport. W nowszych dyskach funkcje te są obsługiwane przez program WD Security™.

- **Uaktualnienie do wersji WD SmartWare Pro** — umożliwia tworzenie kopii zapasowych na dyskach innych producentów, na nieobsługiwanych dyskach firmy WD oraz w obsługiwanych kontach w chmurze.

Przechowywanie kopii zapasowych w chmurze wymaga konta w serwisie Dropbox™. Oferta kont w chmurze może w każdej chwili ulec zmianie, a jej działanie może podlegać przerwom lub wyłączeniu.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Program WD SmartWare jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi Windows®:

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Zgodność może być uzależniona od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności systemu należy zawsze instalować najnowsze aktualizacje i pakiety serwisowe (dodatki Service Pack) za pomocą funkcji Windows Update.

Obsługa dysków twardych WD

Program WD SmartWare obsługuje następujące urządzenia zewnętrzne firmy WD, podłączone bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci:

■ Bezpośrednio podłączone dyski My Book®

- My Book
- My Book Essential™
- My Book Elite™
- My Book Duo
- My Book dla Mac (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
- My Book Studio™ (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)

■ Bezpośrednio podłączone dyski My Passport®

- My Passport
- My Passport Essential™
- My Passport Essential SE
- My Passport Elite™
- My Passport Edge™
- My Passport Ultra™
- My Passport Ultra *Metal Edition*
- My Passport Slim™
- My Passport dla Mac (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
- My Passport SE dla Mac (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)
- My Passport Edge for Mac (po sformatowaniu do pracy z systemem operacyjnym Windows)
- My Passport Air (po sformatowaniu do pracy z systemem operacyjnym Windows)
- My Passport Studio™ (po sformatowaniu do pracy w systemie operacyjnym Windows)

Uwaga: Dyski fabrycznie sformatowane do pracy z komputerami Mac należy sformatować ponownie, aby zapewnić zgodność z systemem operacyjnym Windows i aktualną wersją programu WD SmartWare. Instrukcje formatowania dysku My Book lub My Passport zawiera artykuł nr 3865 w Bazie wiedzy firmy WD pod adresem <http://support.wdc.com>.

■ Urządzenia sieciowe firmy WD

- My Book Live™
- My Book Live Duo
- WD My Cloud™

- WD My Cloud EX2
- WD My Cloud EX4
- WD My Cloud Mirror
- My Net™ N600
- My Net N750
- My Net N900
- My Net N900 Central

Obsługa urządzeń innych producentów

Uaktualnienie do wersji WD SmartWare Pro umożliwia obsługę następujących urządzeń:

- Dyski innych producentów bezpośrednio podłączone do komputera (USB)
- Nieobsługiwane urządzenia firmy WD
- Obsługiwane konta w chmurze

Aby uaktualnić program do wersji WD SmartWare Pro, można kupić kod aktywacji. Można również skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego.

Obsługiwane konta w chmurze

Po uaktualnieniu do wersji WD SmartWare Pro program obsługuje konta w chmurze Dropbox.

Przegląd funkcji

Wszystkie funkcje i możliwości programu WD SmartWare są dostępne na pięciu ekranach, wyświetlanych na osobnych kartach:

Karta . . . programu	Elementy . . .
Home (Ekran główny)	<p>Ikony urządzeń i wskaźniki zawartości przedstawiające całkowitą pojemność i strukturę kategorii wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowych i każdego dostępnego docelowego urządzenia kopii zapasowych.</p> <p>Jeśli wybrane urządzenie źródłowe zawiera więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy lub więcej niż jedną partycję dysku, lub jeśli dostępne urządzenie docelowe zawiera więcej niż jedną partycję albo więcej niż jeden udział sieciowy, program WD SmartWare wyświetla pole wyboru, w którym można wybrać odpowiedni dysk lub partycję.</p> <p>Zobacz „Elementy na karcie Home (Ekran główny)” na str. 4.</p>
Backup (Kopia zapasowa)	<p>Wyświetla jedno z dwóch okien dialogowych kopii zapasowej, odpowiednio do wybranego trybu kopii zapasowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Okno dialogowe kategorii zawiera wskaźnik zawartości wyświetlający całkowitą pojemność i strukturę kategorii wybranego źródłowego i docelowego urządzenia kopii zapasowych. ■ Okno dialogowe kopii zapasowej plików zawiera widok folderów wybranego urządzenia źródłowego, umożliwiając wybranie plików i folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona. <p>Zobacz „Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)” na str. 11.</p>

(cd.)

Karta . . . programu	Elementy . . .
Retrieve (Przywracanie)	<p>Zawiera trzy pełnoekranowe okna dialogowe umożliwiające wybieranie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Woluminu kopii zapasowej, z którego mają zostać przywrócone pliki; ■ Lokalizacji, do której mają zostać skopiowane przywracane pliki; ■ Plików, które mają zostać przywrócone. <p>Zobacz „Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)” na str. 15.</p>
Settings (Ustawienia)	<p>Karta wyświetla jedno z dwóch możliwych okien dialogowych w zależności od typu i modelu wybranego docelowego urządzenia kopii zapasowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dla większości obsługiwanych dysków WD i urządzeń sieciowych karta Ustawienia zawiera przyciski, które umożliwiają wyświetlanie ekranów Ustawienia oprogramowania i Ustawienia dysku. ■ Dla niektórych obsługiwanych dysków WD, nieobsługiwanych dysków WD oraz wszystkich dysków innych producentów karta Ustawienia zawiera jedynie ekran Ustawienia oprogramowania. <p>Zobacz „Elementy na karcie Settings (Ustawienia)” na str. 18.</p>
Help (Pomoc)	<p>Umożliwia natychmiastowy dostęp do następujących zasobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Szczegółowe informacje o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu plików oraz instrukcje konfigurowania oprogramowania i dysku. ■ Pomoc techniczna firmy WD <p>Zobacz „Karta Help (Pomoc)” na str. 21.</p>

Na każdym ekranie program WD SmartWare wyświetla ikony i nazwy dysków, które przedstawiają konfigurację sprzętową podłączonych urządzeń zewnętrznych.

Uwaga: Oprócz szczegółowych informacji na karcie Help (Pomoc) każdy ekran programu WD SmartWare umożliwia szybki dostęp do pomocy podręcznej, objaśniającej sposób tworzenia kopii zapasowych, przywracania plików i konfigurowania ustawień. W przypadku wątpliwości co do zadań, które można wykonać, wystarczy kliknąć ikonę informacji/pomocy podręcznej w prawym górnym rogu dowolnego ekranu:





Po przeczytaniu tekstu informacji/pomocy należy kliknąć ikonę X w prawym górnym rogu ekranu, aby go zamknąć.

Elementy na karcie Home (Ekran główny)

Karta Home (Ekran główny) zawiera wskaźniki zawartości urządzeń i umożliwia wybór:





- Źródłowe urządzenie (lub partycję dysku) zawierające pliki, których kopia zapasowa ma być tworzona
- Docelowe urządzenie, partycję dysku lub udział sieciowy, w którym mają być przechowywane pliki kopii zapasowej

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Home (Ekran główny), zobacz Rys. 1 na str. 5 i Tabela 1 na stronie 6.



Rysunek 1. Elementy na karcie Home (Ekran główny)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny)

Element	Opis
Ikona wymaganego kodu aktywacji	 <p>Informuje o tym, że urządzenie nie jest urządzeniem WD lub jest nieobsługiwanym urządzeniem WD wymagającym odpowiedniego kodu aktywacyjnego i aktualizacji programu do wersji WD SmartWare Pro w celu uzyskania dostępu do tego urządzenia.</p>
Ikona usługi Dropbox jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5:</p>  <p>Informuje o tym, że do wykonania kopii zapasowej wybrano opcję usługi Dropbox.</p> <p>Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Select Account (Wybierz konto) powoduje wyświetlenie okna dialogowego Dropbox Login Required (Wymagane logowanie do konta Dropbox), w którym można skonfigurować dostęp programu WD SmartWare Pro do usługi Dropbox:</p> 
Ikona komputera jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej	<p>Wskazuje, że jako urządzenie kopii zapasowej wybrano komputer, i wyświetla nazwę wybranego dysku lub partycji.</p> <p>Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy umożliwia wyświetlenie menu z następującymi poleceniami:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Open (Otwórz) — wyświetla zawartość dysku w menedżerze plików. ■ Properties (Właściwości) — wyświetla okno dialogowe Properties (Właściwości) systemu Windows dla wybranego dysku lub partycji.

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis														
Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej	<p>Wskaźnik zawartości wybranego urządzenia źródłowego kopii zapasowej przedstawia graficzną reprezentację wszystkich plików, których kopie zapasowe mogą być tworzone w ramach kopii zapasowej kategorii plików. Pliki są wyświetlane na niebieskim tle w sześciu kategoriach:</p> <table> <tr> <th>Kategoria</th><th>Rozszerzenia nazw plików</th></tr> <tr> <td>Documents (Dokumenty)</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów</td></tr> <tr> <td>Mail (Poczta)</td><td>.mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty</td></tr> <tr> <td>Muzyka</td><td>.mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych</td></tr> <tr> <td>Movies (Filmy)</td><td>.avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo</td></tr> <tr> <td>Pictures (Obrazy)</td><td>.gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów</td></tr> <tr> <td>Other (Inne)</td><td>Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii</td></tr> </table> <p>Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych rozszerzeń plików, wyszukaj artykuł nr 3644 w Bazie wiedzy WD pod adresem http://support.wd.com.</p> <p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kategoria System, wyświetlana na ciemnoszarym tle, obejmuje wszystkie pliki systemu operacyjnego, które <i>nie są uwzględniane</i> w kopii zapasowej kategorii — w tym pliki systemowe, pliki programów, aplikacje, pliki robocze o rozszerzeniach takich jak .tmp i .log oraz <i>wszystkie pliki</i> przechowywane w folderze plików tymczasowych (Temp). Kiedy jest tworzona kopia zapasowa plików, kategoria System zmienia nazwę na Excluded (Pliki wykluczone) i zawiera wszystkie pliki, które <i>nie są uwzględniane</i> w kopii zapasowej. ■ Kategoria Retrieved (Przywrócone), która również jest wyświetlana na ciemnoszarym tle, obejmuje pliki pobrane z wcześniejszej kopii zapasowej. Te pliki także nie są uwzględniane podczas tworzenia kopii zapasowej kategorii. ■ Ciągła kopia zapasowa plików .pst programu Outlook jest wykonywana tylko raz na 24 godziny, ponieważ zawartość tych plików zmienia się bardzo często. To ograniczenie nie dotyczy plików innych programów do obsługi poczty. Jeśli wybrano opcję tworzenia kopii zapasowej według harmonogramu, pliki .pst programu Outlook są kopiowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. ■ Umieszczenie wskaźnika myszy na kategorii powoduje wyświetlenie liczby plików w danej kategorii. 	Kategoria	Rozszerzenia nazw plików	Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów	Mail (Poczta)	.mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty	Muzyka	.mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych	Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo	Pictures (Obrazy)	.gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów	Other (Inne)	Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii
Kategoria	Rozszerzenia nazw plików														
Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów														
Mail (Poczta)	.mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty														
Muzyka	.mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych														
Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo														
Pictures (Obrazy)	.gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów														
Other (Inne)	Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii														





(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Przełącznik wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Po wybraniu opcji komputera w tym polu są wyświetlane wszystkie wewnętrzne dyski twarde komputera, partycje dysków twardych i bezpośrednio podłączone dyski zewnętrzne dostępne jako źródłowe urządzenia kopii zapasowej.
Przełącznik wyboru źródła kopii zapasowej	<p>Umożliwia wybranie typu urządzenia źródłowego, którego kopia zapasowa będzie tworzona:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybranie opcji komputera powoduje wyświetlenie ikony komputera oraz przełącznika wyboru urządzenia z listą wszystkich wewnętrznych dysków twardych w komputerze, ich partycji oraz dysków podłączonych bezpośrednio do komputera. Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox i ukrycie przełącznika wyboru urządzenia źródłowego.
Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej	<p>Po zainstalowaniu programu WD SmartWare, a przed utworzeniem pierwszej kopii zapasowej lub skopiowaniem jakichkolwiek plików na urządzenie wskaźnik zawartości urządzenia docelowego wyświetla tylko niewielką liczbę plików należących do kategorii Additional Files (Pliki dodatkowe). Są to pliki systemowe i ukryte, które zostały tam umieszczone przez system po zainstalowaniu urządzenia.</p> <p>Po utworzeniu kopii zapasowej lub skopiowaniu plików na docelowe urządzenie kopii zapasowej wskaźnik zawartości wyświetla następujące rodzaje plików:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wszystkie pliki, których kopię zapasową wykonano, z podziałem na takie same kategorie zawartości co w przypadku źródłowego urządzenia kopii zapasowej (patrz „Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 7) Wszelkie inne pliki skopiowane na urządzenie docelowe lub zapisane w nim. Pliki te należą do kategorii Additional Files (Pliki dodatkowe).





(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Ikona docelowego urządzenia kopii zapasowej	<p>Wyświetla nazwę docelowego urządzenia kopii zapasowej podłączonego do komputera.</p> <p>Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, kliknięcie odpowiedniej ikony lewym przyciskiem myszy umożliwia wybranie urządzenia, którego mają dotyczyć funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików. Program WD SmartWare wyróżnia wybrany dysk jasnoniebieskim tłem:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Wybrany dysk My Book</div>   </div> <p>Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony bezpośrednio podłączonego dysku udostępnia menu z następującymi opcjami:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Open (Otwórz) — wyświetla zawartość urządzenia w menedżerze plików. ■ Properties (Właściwości) — wyświetla okno dialogowe Drive Properties (Właściwości dysku) systemu Windows. ■ Safely remove (Usuń bezpiecznie) — umożliwia przygotowanie systemu do odłączenia dysku. <p>Opcja Safely remove (Usuń bezpiecznie) nie jest dostępna dla dysków innych producentów niż WD.</p> <p>Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony urządzenia sieciowego powoduje wyświetlenie menu z następującymi opcjami:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Open (Otwórz) — wyświetla zawartość urządzenia w menedżerze plików. ■ Dashboard (Interfejs administracyjny) — wyświetla w przeglądarce interfejs umożliwiający konfigurowanie urządzenia. ■ Map (Mapuj) — wyświetla okno dialogowe Map Network Drive (Mapowanie dysku sieciowego) systemu Windows. ■ Create Shortcut (Utwórz skrót) — umożliwia umieszczenie skrótu do dysku na pulpicie komputera. ■ Alerts (Alerty) — wyświetla raport o alertach WD programu WD SmartWare. ■ Properties (Właściwości) — wyświetla szczegółowe informacje o urządzeniu i rozwiązywaniu problemów. <p>Jeśli program WD SmartWare został uaktualniony do wersji Pro, kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony folderu Dropbox powoduje wyświetlenie łącza do okna dialogowego Dropbox Login Required (Wymagane logowanie do konta Dropbox), w którym można skonfigurować dostęp programu WD SmartWare Pro do usługi Dropbox.</p>



(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Przełącznik wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5:</p>  <p>Przełącznik wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej jest wyświetlany pod ikoną każdego obsługiwanego urządzenia docelowego, które zawiera więcej niż jedną partycję lub udział sieciowy. Wybrana partycja lub udział sieciowy będzie stanowić lokalizację docelową podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.</p>
Strzałki przewijania listy urządzeń	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5:</p> <p>Jedna instalacja programu WD SmartWare obsługuje dowolną liczbę urządzeń zewnętrznych podłączonych do systemu. Jeśli wszystkie urządzenia podłączone do komputera nie mieszczą się na ekranie, program WD SmartWare wyświetla strzałki w lewo i w prawo, umożliwiające przewijanie listy urządzeń.</p>  <p style="text-align: center;">Strzałki przewijania</p>
Ikona zablokowania urządzenia	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5:</p>  <p>Wskazuje, że dane urządzenie jest zabezpieczone hasłem i zablokowane.</p>
Ikona odliczania bezpłatnego okresu próbnego	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5:</p>  <p>Informuje, że dostęp do urządzeń producentów innych niż WD, urządzeń nieobsługiwanych lub konta w chmurze jest możliwy tylko w bezpłatnym 30-dniowym okresie próbnym programu WD SmartWare Pro.</p>

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Ikona partycji tylko do odczytu	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 1 na str. 5:</p>  <p>Wskazuje, że program WD SmartWare nie może znaleźć odpowiedniego woluminu lub udziału w urządzeniu. Konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie urządzenia przed jego wybraniem w programie WD SmartWare na potrzeby tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.</p>
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	<p>Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro:</p>  <p>Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny.</p>


Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)

Program WD SmartWare wyświetla dwa możliwe ekrany na karcie Backup (Kopia zapasowa) w zależności od sposobu wybierania plików, których kopia zapasowa ma być tworzona:

- By category (Według kategorii) — zgodnie z kategoriami wskaźników zawartości
- By file (Według plików) — odpowiednio do struktury folderów wybranego urządzenia źródłowego.

Na karcie Backup (Kopia zapasowa) można wybierać pliki lub kategorie, których kopia zapasowa ma być tworzona, a także sterować przebiegiem procesu tworzenia kopii zapasowej.

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Backup (Kopia zapasowa), zobacz Rys. 2 na str. 12 i Tabela 2 na stronie 13.




Ekran kopii zapasowej kategorii

Ekran kopii zapasowej plików

Wskaźnik zawartości
źródłowego urządzenia
kopii zapasowej

Obszar
zaawansowanych
ustawień kopii zapasowej

Wskaźnik zawartości
docelowego urządzenia
kopii zapasowej





Przycisk przełączania
kopii zapasowej
kategorii/plików

Przycisk częstotliwości
tworzenia kopii
zapasowych

Przycisk Włącz/Wyłącz
tworzenie
kopii zapasowej


Rysunek 2. Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa)

Element	Opis
Obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej	<p>W trybie kopii zapasowej kategorii program WD SmartWare domyślnie tworzy kopię zapasową wszystkich kategorii plików. W tej konfiguracji obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej jest pusty.</p> <p>Kliknięcie przycisku Advanced View (Widok zaawansowany) powoduje wyświetlenie listy wyboru plików, umożliwiającę wybranie kategorii, których kopia zapasowa ma zostać utworzona:</p>  <p>Kliknięcie polecenia Apply Changes (Zastosuj zmiany) w polu wyboru plików kopii zapasowej powoduje utworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej i aktualizację wskaźników zawartości.</p> <p>Kliknięcie przycisku Switch to File Backup (Przełącz na kopie zapasowe plików) powoduje wyświetlenie struktury folderów, umożliwiającę wybranie pojedynczych plików lub folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona:</p>  <p>Uwaga: Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Backup (Kopia zapasowa) zostanie zastąpiony widokiem struktury plików.</p> <p>Domyślnie w trybie kopii zapasowej plików w programie WD SmartWare nie są zaznaczone <i>żadne</i> pliki ani foldery. Po wybraniu plików i folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona, należy kliknąć jeden z następujących przycisków:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apply Changes (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami ■ Revert (Cofnij) — aby anulować zaznaczone elementy i ponownie wyświetlić dotychczasową konfigurację


(cd.)

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa) (cd.)

Element	Opis
Przycisk przypomnienia o terminie kopii zapasowych	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 2 na str. 12:</p>  <p>W przypadku kopii zapasowych tworzonych według harmonogramu kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej. ■ Przycisk Backup Now (Utwórz teraz kopię zapasową) umożliwiający pominięcie harmonogramu i niezwłoczne wykonanie kopii zapasowej
Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Taki sam jak wskaźnik zawartości wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Home (Ekran główny) (patrz rozdział „Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 7).
Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej	Taki sam jak wskaźnik zawartości wybranego docelowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Home (Ekran główny) (patrz rozdział „Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 8).
Przycisk przełączania kopii zapasowej kategorii i plików	<p>Umożliwia przełączanie między trybami kopii zapasowej kategorii i plików:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryb kategorii — Kopie zapasowe plików są tworzone zgodnie z kategoriami wyświetlanymi we wskaźnikach zawartości. Kiedy jest aktywny tryb kategorii, przycisk ma nazwę Switch to File Backup (Przełącz na kopie zapasowe plików). ■ Tryb plików — Kopie zapasowe plików są tworzone według struktury folderów w wybranym urządzeniu źródłowym. Kiedy jest aktywny tryb plików, przycisk ma nazwę Switch to Category Backup (Przełącz na kopie zapasowe kategorii).
Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej	Służy do uruchamiania i zatrzymywania procesu tworzenia kopii zapasowej
Przycisk Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych	Wyświetla okno dialogowe Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych, w którym można wybrać tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym lub według harmonogramu. Ciągła kopia zapasowa jest tworzona automatycznie, na bieżąco. Kopia zapasowa według harmonogramu jest tworzona w określone dni o określonych godzinach.

(cd.)

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa) (cd.)

Element	Opis
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	<p>Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro:</p>  <p>Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny.</p>

Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)

Na karcie Retrieve (Przywracanie) są wyświetlane ekrany służące do wyszukiwania plików zapisanych w kopii zapasowej oraz do kopiowania ich do wybranej lokalizacji przywracania:

- Wybieranie woluminu kopii zapasowej, z którego pliki mają zostać przywrócone
- Wybieranie miejsca docelowego dla przywracanych plików
- Wybieranie plików do przywrócenia

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Retrieve (Przywracanie), zobacz Rysunek 3 i Tabela 3 na stronie 17.



Lista wyboru woluminów kopii zapasowych

Ekran wyboru woluminu, z którego pliki mają zostać przywrócone



Przyciski opcji miejsca docelowego przywracania

Pole zmiany folderu przywracania i przycisk przeglądania folderów



Ekran wyboru miejsca docelowego dla przywracanych plików

Przyciski opcji przywracania plików



Lista wyboru plików do przywrócenia

Przycisk rozpoczynania/zatrzymywania przywracania plików

Ekran wyboru zawartości do przywrócenia

Rysunek 3. Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)

Tabela 3. Opis funkcji karty Retrieve (Przywracanie)


Element	Opis
Lista Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej)	Wyświetla listę woluminów kopii zapasowej znajdujących się w urządzeniu docelowym, z których można przywrócić pliki. Wolumin kopii zapasowej <i>musi</i> zostać wybrany, aby można było kliknąć przycisk Next (Dalej) i kontynuować operację przywracania.
Pole zmiany folderu przywracania i przycisk przeglądania	Domyślnie program WD SmartWare przywraca pliki w folderze o nazwie Retrieved Contents (Przywrócona zawartość), znajdującym się w katalogu My Documents (Moje dokumenty) konta zalogowanego użytkownika. Jeśli chcesz używać innego folderu, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
Przyciski opcji miejsca docelowego przywracania	Umożliwia określenie miejsca, do którego mają zostać skopiowane przywracane pliki. Wybierz jedną z opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ W pierwotnych lokalizacjach — aby przywrócić pliki tam, gdzie się znajdowały, gdy została utworzona ich kopia zapasowa. ■ W folderze przywróconej zawartości — aby skopiować przywracane pliki do folderu wskazanego przez użytkownika.
Przyciski opcji przywracania plików	Domyślnie wybrana jest opcja Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), a program WD SmartWare wyświetla listę wyboru Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), umożliwiającą odnalezienie i przywrócenie tylko wybranych plików lub folderów. Zaznaczenie opcji Retrieve All Files (Przywróć wszystkie pliki) powoduje, że lista wyboru Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki) zostaje zamknięta, a program WD SmartWare przywraca wszystkie pliki z wybranego woluminu kopii zapasowej w docelowym urządzeniu kopii zapasowych.
Lista wyboru Przywróć niektóre pliki	Wyświetla listę wszystkich plików znajdujących się w wybranym woluminie kopii zapasowej. Pliki są wyświetlane w postaci struktury folderów z polami wyboru, umożliwiającymi wybieranie pojedynczych plików i folderów: 
Przycisk rozpoczynania/zatrzymywania przywracania plików	Umożliwia rozpoczynanie i zatrzymywanie przywracania plików.
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro:  <p>Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny.</p>

Elementy na karcie Settings (Ustawienia)

Układ karty Ustawienia zależy od typu i modelu wybranego urządzenia docelowego:

- Dla większości obsługiwanych dysków WD i urządzeń sieciowych karta Ustawienia zawiera przyciski służące do wyświetlania następujących ekranów:
 - Ekran Ustawienia oprogramowania
 - Ekran Ustawienia dysku do obsługi bezpośrednio podłączonych dysków firmy WD
 - Interfejs administracyjny (wyświetlany w przeglądarce) do obsługi urządzeń sieciowych firmy WD
- Dla dysków WD dostarczanych z programami WD Security i WD Drive Utilities oraz dla wszystkich dysków innych producentów program wyświetla tylko ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Settings (Ustawienia), zobacz Rys. 4 na str. 19 i Tabela 4 na stronie 20.



Elementy na karcie Settings (Ustawienia)



Ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania)



Ekran Drive Settings (Ustawienia dysku)



Rysunek 4. Elementy na karcie Settings (Ustawienia)

Tabela 4. Opis funkcji karty Settings (Ustawienia)

Element	Opis
Przycisk Diagnostyka	Wyświetla okno dialogowe Uruchom narzędzia diagnostyczne, służące do wykonywania testów diagnostycznych, sprawdzających stan dysku.
Przycisk Drive Erase (Wymaż dysk)	Wyświetla okno dialogowe Wymazywanie dysku, które umożliwia wymazanie całej zawartości dysku, jeśli dysk nie jest zablokowany.
Przycisk konta Dropbox	Wyświetla okno dialogowe konta Dropbox umożliwiające konfigurację folderu zdalnego Dropbox tak, aby program WD SmartWare Pro mógł uzyskiwać do niego dostęp.
Przycisk File History (Historia plików)	Wyświetla okno dialogowe Ustaw opcje historii plików, umożliwiające określenie liczby wersji kopii zapasowych każdego pliku, które mają być przechowywane.
Przycisk Label (Etykieta)	Tego elementu nie przedstawia Rys. 4 na str. 19: Dla dysków My Book i My Passport wyposażonych w konfigurowalną etykietę ten przycisk wyświetla okno dialogowe Set Label (Ustaw etykietę), umożliwiające wprowadzenie nazwy dysku.
Przycisk Registration (Rejestracja)	Wyświetla okno dialogowe Zarejestruj dysk, które umożliwia rejestrowanie obsługiwanych dysków WD.
Przycisk Retrieve Folder (Folder przywracania)	Wyświetla okno dialogowe Ustaw folder przywracania, umożliwiające wybranie innego docelowego folderu przywracania plików.
Przycisk Security (Zabezpieczenia)	Dotyczy tylko dysków WD obsługujących funkcję szyfrowania: w zależności od tego, czy dysk jest chroniony hasłem, program wyświetla: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ustaw opcje zabezpieczeń dla tworzonego hasła ■ Okno dialogowe Dysk jest zabezpieczony, w którym można zmienić hasło lub wyłączyć funkcję blokady dysku
Przycisk Set Up Drive (Konfiguruj dysk)	Dla obsługiwanych dysków firmy WD podłączonych bezpośrednio do komputera program wyświetla okno dialogowe Drive Settings (Ustawienia dysku), służące do konfigurowania dysku. Dla obsługiwanych urządzeń sieciowych firmy WD program wyświetla interfejs administracyjny urządzenia w przeglądarce internetowej.
Przycisk Set Up Software (Konfiguruj oprogramowanie)	Wyświetla okno dialogowe Software Settings (Ustawienia oprogramowania), służące do zarządzania programem WD SmartWare i konfigurowania go.
Przycisk Sleep Timer (Zegar uśpienia)	Wyświetla okno dialogowe Ustaw zegar uśpienia, umożliwiające określenie czasu nieaktywności, po jakim dysk ma być wyłączany.
Przycisk Software Updates (Aktualizacje oprogramowania)	Wyświetla okno dialogowe Software Updates (Aktualizacje oprogramowania), w którym można włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania.

(cd.)


Tabela 4. Opis funkcji karty Settings (Ustawienia) (cd.)

Element	Opis
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	<p>Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro:</p>  <p>Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny.</p>
Przycisk Virtual CD (Wirtualny dysk CD)	<p>Tego elementu nie przedstawia Rys. 4 na str. 19:</p>  <p>Dotyczy tylko dysków My Book i My Passport, w których program WD SmartWare został dostarczony na wirtualnym dysku CD: po kliknięciu przycisku Virtual CD (Wirtualny dysk CD) zostaje wyświetlone okno dialogowe Virtual CD Settings (Ustawienia wirtualnego dysku CD), w którym można wyświetlić lub ukryć ikonę wirtualnego dysku CD oraz zawartość tego dysku dostępną w menedżerach plików.</p>

Karta Help (Pomoc)

Karta Help (Pomoc) umożliwia szybki dostęp do tematów pomocy w Centrum informacyjnym oraz do internetowych usług pomocy technicznej.

Aby zapoznać się z opisem funkcji karty Help (Pomoc), zobacz Rysunek 5 poniżej i Tabela 5 na stronie 22.



Rysunek 5. Karta Help (Pomoc)

Tabela 5. Opis funkcji karty Help (Pomoc)

Element	Opis
Łącze Contact Us (Kontakt z nami)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę informacji kontaktowych serwisu i pomocy technicznej firmy WD, dostępną pod adresem http://support.wd.com/contact .
Przyciski Centrum informacyjnego	Łączy prowadzące do głównych sekcji tematycznych Centrum informacyjnego: <ul style="list-style-type: none"> ■ Overview (Przegląd) ■ Kopia zapasowa ■ Przywracanie ■ Zarządzanie i ustawienia
Łącze Online User Manuals (Podręczniki użytkownika w Internecie)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla podręcznik użytkownika programu WD SmartWare, dostępny na stronie internetowej: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp .
Łącze Support (Pomoc techniczna)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę główną serwisu i pomocy technicznej firmy WD, dostępną pod adresem http://support.wd.com .
Przycisk uaktualnienia programu WD SmartWare do wersji Pro	Ten przycisk jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdego ekranu programu WD SmartWare i przypomina o uaktualnieniu programu WD SmartWare do wersji Pro: <div data-bbox="623 995 766 1129" data-label="Image"> </div> <p>Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można kupić i aktywować program WD SmartWare w wersji Pro lub rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny.</p>
Łącze WD Store (Sklep WD)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę sklepu internetowego WD pod adresem: http://www.wdstore.com

2

Instalowanie programu i rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale przedstawiono instrukcje instalowania programu WD SmartWare, tworzenia pierwszej kopii zapasowej i konfigurowania ustawień dysku.


Plik instalatora programu WD SmartWare może znajdować się w jednej z następujących lokalizacji:

- Na bezpośrednio podłączonym do komputera dysku WD
- Na dysku sieciowym WD lub na dostarczonym z nim dysku CD
- W folderze pobierania na komputerze


Jeśli plik instalatora znajduje się na samym dysku lub na instalacyjnym dysku CD, nie należy wykonywać tej procedury, a zamiast tego postępować zgodnie z instrukcją instalowania zamieszczoną w podręczniku użytkownika urządzenia.

Instalowanie programu WD SmartWare


1. W dowolnym menedżerze plików otwórz folder, w którym został zapisany program, i kliknij dwukrotnie plik instalatora programu WD SmartWare:




2. Kliknij przycisk **Next** (Dalej) w oknie instalatora programu WD SmartWare:



3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie zaznacz pole wyboru i **have read and agree to...** (Znam i akceptuję...) i kliknij **Install** (Instaluj), aby kontynuować:



4. Poczekać na ukończenie instalacji:




5. Podczas instalacji w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows pojawi się ikona WD Quick View:



Ikona WD Quick View

6. Po odinstalowaniu programu kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć okno instalatora/kreatora instalacji programu WD SmartWare.



7. Pomyślna instalacja programu WD SmartWare jest sygnalizowana w następujący sposób:

- Wyświetlenie logo programu WD SmartWare:



- Wyświetlenie ekranu Select Backup Source and Backup Target (Wybierz urządzenie źródłowe i docelowe kopii zapasowej), w którym można rozpocząć tworzenie pierwszej kopii zapasowej:



Program WD SmartWare został zainstalowany. Aby pominąć procedurę konfiguracji pierwszej kopii zapasowej, kliknij ikonę zamykania okna (X) w prawym górnym rogu ekranu Select Backup Source and Backup Target (Wybierz źródłowe i docelowe urządzenie kopii zapasowych). W przeciwnym razie przejdź do punktu „Rozpoczynanie pracy – pierwsza kopia zapasowa” w następnej sekcji.

Rozpoczynanie pracy – pierwsza kopia zapasowa

Na ekranie Select Backup Source and Backup Target (Wybierz urządzenie źródłowe i docelowe kopii zapasowej) są wyświetlane wszystkie urządzenia, których można używać do tworzenia kopii zapasowych. Wybierz z listy źródłowe i docelowe urządzenie pierwszej kopii zapasowej:

1. W obszarze Backup Source (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej) jest domyślnie wybrana opcja tworzenia kopii zapasowej plików przechowywanych na komputerze:



Jeśli . . .	To . . .
<p>Komputer zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy lub więcej niż jedną partycję ■ Więcej niż jeden zewnętrzny dysk twardy podłączony bezpośrednio do komputera 	<p>Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej wybierz urządzenie zawierające pliki, których kopię zapasową chcesz utworzyć:</p> <p>OS (C:)</p>
<p>Jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej chcesz używać konta w chmurze Dropbox,</p>	<p>Należy uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro. Zaznacz opcję Dropbox w przełączniku wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej i zobacz „Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro” na str. 33.</p>

2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej), na ekranie Select Backup Source and Backup Target (Wybierz urządzenie źródłowe i docelowe kopii zapasowej) wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz przechowywać kopię zapasową:


Jeśli . .	To . .
<p>Wybrane urządzenie zewnętrzne zawiera więcej niż jeden dysk twardy lub więcej niż jeden udział sieciowy</p>	<p>Za pomocą przełącznika wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej wybierz partycję dysku lub udział sieciowy, w którym chcesz przechowywać kopię zapasową plików:</p> <p>PERSONAL (H:)</p>
<p>Jako docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrano nieobsługiwany dysk firmy WD, dysk producenta innego niż WD lub konto w chmurze Dropbox</p>	<p>Należy uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro. Zobacz „Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro” na str. 33.</p>

3. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić początkowy ekran Select Backup Plan (Wybierz plan kopii zapasowych):



4. Na początkowym ekranie wyboru planu kopii zapasowych:
- Wybierz typ kopii zapasowej, którą chcesz utworzyć:
 - **Category Backup** (Kopia zapasowa kategorii) — wyszukuje na wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych wszystkie pliki należące do wybranych kategorii i tworzy ich kopię zapasową.
 - **File Backup** (Kopia zapasowa plików) — tworzy kopię zapasową wybranych plików lub folderów znajdujących się na wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych.

- b. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić początkowy ekran Select Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych):



5. Na początkowym ekranie Select Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych):
- Określ, w jaki sposób program ma przeszukiwać urządzenie źródłowe i tworzyć kopie zapasowe nowych lub zmodyfikowanych plików:
 - **Continuous Backup (Ciągłe kopie zapasowe)**
 - **Scheduled Backup (Kopie zapasowe według harmonogramu)**
 - W przypadku wyboru opcji **Scheduled Backup** (Kopie zapasowe według harmonogramu) wybierz jedną z opcji **Hourly** (Co godzinę), **Daily** (Codziennie) lub **Monthly** (Co miesiąc), aby skonfigurować harmonogram tworzenia kopii zapasowych:

Wybrana opcja . . .	Sposób tworzenia kopii zapasowych . . .
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o określonej godzinie.
Daily (Codziennie)	W określone dni tygodnia, o wybranej godzinie: <ol style="list-style-type: none"> Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Days (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

(cd.)

Wybrana opcja . . .	Sposób tworzenia kopii zapasowych . . .
Monthly (Co miesiąc)	<p>W określone dni miesiąca, o wybranej godzinie:</p> <ol style="list-style-type: none"> W polu Every (Każdy) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). W polu Day (Dzień) wybierz dzień tygodnia, w którym kopia zapasowa ma być tworzona. W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.


- Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić początkowy ekran Backup (Kopia zapasowa). Początkowy ekran Backup (Kopia zapasowa) zależy od rodzaju kopii zapasowych wybranego w kroku 4 na str. 27 (patrz rozdział Rys. 6 na str. 30).
- Zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 45 i kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej) lub **Skip Backup** (Pomiń tworzenie kopii zapasowej), aby wykonać lub pominąć tworzenie pierwszej kopii zapasowej.
 - Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu konfiguracji planu kopii zapasowych, kliknij przycisk **OK**, aby go zamknąć:



- Jeśli zostanie wyświetlony początkowy ekran Drive Settings (Ustawienia oprogramowania), przejdź do „Rozpoczęcie pracy – początkowe ustawienia dysku” na str. 31.




Ekran początkowej kopii zapasowej kategorii



Ekran początkowej kopii zapasowej plików

Rysunek 6. Początkowe ekrany kopii zapasowej

Rozpoczęcie pracy – początkowe ustawienia dysku



Przyciski wyświetlane na początkowym ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) zależą od konfiguracji sprzętowej docelowego urządzenia kopii zapasowej, wybranego w kroku 2 na str. 26. Na przykład:

- Dysk firmy WD bez funkcji szyfrowania: nie jest wyświetlany przycisk **Security** (Zabezpieczenia).
- Dysk firmy WD z konfigurowalną etykietą: jest wyświetlany przycisk **Label** (Etykieta):



- Początkowy ekran Drive Settings (Ustawienia dysku) nie jest wyświetlany, jeśli docelowym urządzeniem kopii zapasowej jest jeden z następujących rodzajów dysków:
 - Dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities
 - Urządzenie podłączone do sieci lub obsługiwane konto w chmurze
 - Dysk producenta innego niż WD

1. Na początkowym ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij jedną z następujących opcji, których dostępność zależy od konfiguracji sprzętowej dysku:
 - **Registration** (Rejestracja) — zobacz „Ustawianie nazwy dysku” na str. 63.
 - **Security** (Zabezpieczenia) — zobacz „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 38.
 - **Label** (Etykieta) — zobacz „Ustawianie nazwy dysku” na str. 63.
2. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć początkowy ekran Drive Settings (Ustawienia dysku).

3

Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- [Procedura uaktualniania programu](#)
- [Bezpłatna wersja próbna](#)
- [Kupowanie kodu aktywacji](#)
- [Uaktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro](#)

Po zainstalowaniu programu WD SmartWare można wykonać uaktualnienie do wersji WD SmartWare Pro. Uaktualnianie rozszerza funkcje programu, pozwalając tworzyć kopie zapasowe przy użyciu następujących urządzeń i usług:

- Zewnętrzne dyski twarde producentów innych niż WD
- Dyski firmy WD, które nie są obsługiwane w podstawowej wersji programu
- Usługa chmury Dropbox

Aby uaktualnić oprogramowanie do wersji Pro, należy kupić kod aktywacji albo skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego.

Procedura uaktualniania programu

1. Aby rozpocząć uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz dysk producenta innego niż WD, nieobsługiwany dysk firmy WD lub konto w usłudze Dropbox jako źródłowe lub docelowe urządzenie kopii zapasowej na ekranie początkowym Select Backup Devices (Wybierz urządzenia kopii zapasowej) lub na karcie Home (Ekran główny) programu WD SmartWare.
 - Kliknij ikonę Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro), wyświetlaną w prawym górnym rogu każdej karty programu WD SmartWare.
2. Program WD SmartWare wyświetli okno dialogowe Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro):



3. W oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro) kliknij jedną z następujących opcji:

Jeżeli chcesz . . .	Kliknij . . .
Chcesz skorzystać z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej programu WD SmartWare Pro	Kliknij przycisk Try for Free (Wypróbuj za darmo) i przejdź do „Bezpłatna wersja próbna” na str. 34.
Chcesz kupić kod aktywacji	Kliknij przycisk Buy (Kup) i przejdź do „Kupowanie kodu aktywacji” na str. 35.
Masz zakupiony wcześniej kod aktywacji i chcesz aktywować uaktualnienie na tym komputerze	Kliknij przycisk Activate (Aktywuj) i przejdź do „Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro” na str. 37.


Bezpłatna wersja próbna

Kliknięcie przycisku **Try for Free** (Wypróbuj za darmo) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro) spowoduje:

- Rozpoczęcie bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego programu WD SmartWare Pro
- Wyświetlenie ikony odliczania bezpłatnego okresu próbnego i liczby dni pozostałych do końca okresu próbnego w prawym górnym rogu każdej karty programu WD SmartWare:



- Wyświetlenie krótkiego komunikatu z opisem wersji próbnej programu:



Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć ten komunikat.

Jeśli chcesz kupić kod aktywacji podczas korzystania z bezpłatnej wersji próbnej programu:

1. Kliknij ikonę odliczania bezpłatnego okresu próbnego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro):



2. Kliknij łącze **WD Store** (Sklep WD). Zostanie wyświetlone okno Select Your Country to Begin Your Purchase (Wybierz kraj przed rozpoczęciem zakupu) na stronie sklepu internetowego WD Store. Przejdź do „Kupowanie kodu aktywacji” na str. 35.

Kupowanie kodu aktywacji

Kliknij przycisk **Buy** (Kup) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro) albo kliknij łącze WD Store (Sklep WD) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro). W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona sklepu internetowego WD Store z kartą Select Your WD SmartWare License (Wybierz licencję programu WD SmartWare).

1. Wybierz kraj i kliknij **Continue** (Kontynuuj), aby wyświetlić kartę SELECT LICENSE (Wybierz licencję).
2. Na karcie SELECT LICENSE (Wybierz licencję):
 - a. Wybierz typ licencji, którą chcesz kupić:
 - **Standard (licencja standardowa na 3 komputery)**
 - **Premium (licencja na 10 komputerów)**
 - b. Kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlona karta CART (KOSZYK).
3. Na karcie KOSZYK:
 - a. Upewnij się, że licencja wyświetlona w koszyku jest tą, którą chcesz kupić.
 - b. Jeśli masz kod promocyjny, wpisz go w polu **Promotion Code** (Kod promocyjny), a następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).
 - c. Kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlona karta BILLING (PŁATNOŚĆ).

4. Na karcie BILLING (Płatność) wykonaj następujące czynności zależnie od tego, czy są to Twoje pierwsze zakupy w Sklepie WD:
 - Jeśli masz już konto w Sklepie WD:
 - a. Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
 - b. Wpisz hasło w polu **Hasło**.
 - c. Kliknij pozycję **Customer Checkout** (Zapłać), aby wyświetlić informacje o płatności na karcie BILLING (Płatność) i przejść do 6 na str. 36.
 - Jeśli nie masz jeszcze konta w sklepie WD Store, kliknij pozycję **Continue Checkout** (Przejdź do płatności). Na karcie BILLING (Płatność) zostanie wyświetlone okno dialogowe Create Account (Utwórz konto).
5. W oknie dialogowym Utwórz konto na karcie PŁATNOŚĆ:
 - a. Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
 - b. Ponownie wpisz swój adres e-mail w polu **Verify Email Address** (Potwierdź adres e-mail).
 - c. Wpisz hasło w polu **Utwórz hasło**.
 - d. Ponownie wpisz hasło w polu **Verify Password** (Potwierdź hasło).
 - e. Wpisz swoje imię w polu **Imię**.
 - f. Wpisz swoje nazwisko w polu **Nazwisko**.
 - g. Wpisz swój adres e-mail w polu **Adres 1**.
 - h. Wpisz nazwę miasta w polu **Miasto**.
 - i. Wybierz region z listy **Stan/Województwo**.
 - j. Wpisz swój kod pocztowy w polu **Kod pocztowy**.
 - k. Wybierz swój kraj z listy **Kraj**.
 - l. Wpisz swój numer telefonu w polu **Numer telefonu**.
 - m. Sprawdź, czy wszystkie wpisane dane są poprawne, a następnie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Payment Information (Informacje o płatności) na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ).
6. W oknie dialogowym Payment Information (Informacje o płatności) na karcie BILLING (PŁATNOŚĆ):
 - a. Wpisz numer karty kredytowej w polu **Credit Card Number** (Numer karty kredytowej).
 - b. W polu **Expiration Date** (Data ważności) wybierz miesiąc i rok ważności karty.
 - c. Wpisz kod zabezpieczeń karty w polu **Card Security Code** (Kod zabezpieczeń).
 - d. Kliknij łącza **Terms of Sale** (Warunki sprzedaży) i **Privacy Policy** (Ochrona prywatności), aby zapoznać się z regulaminem zamawiania.
 - e. Sprawdź, czy wszystkie wpisane dane karty kredytowej są poprawne, a następnie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe VERIFY ORDER (SPRAWDŹ ZAMÓWIENIE).

7. W oknie dialogowym VERIFY ORDER (SPRAWDŹ ZAMÓWIENIE):
 - a. Upewnij się, że dane w zamówieniu są poprawne.
 - b. Kliknij przycisk **Purchase** (Kupuję), aby przesłać zamówienie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe ORDER COMPLETED Thank You (ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE. Dziękujemy).
8. W oknie dialogowym ORDER COMPLETED Thank You (Zamówienie złożone. Dziękujemy) kliknij przycisk **OK**, aby uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro na tym komputerze oraz otrzymać wiadomość e-mail zawierającą kod aktywacji, przy użyciu którego można uaktualnić ten program na dodatkowych komputerach, odpowiednio do typu licencji wybranej w punkcie 2 na str. 35.

Aktywowanie uaktualnienia programu WD SmartWare Pro

1. Kliknij przycisk **Activate** (Aktywuj) w oknie dialogowym Upgrade to WD SmartWare Pro Version (Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Upgrade to WD SmartWare Pro (Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro), w którym należy wprowadzić kod aktywacyjny:



2. W oknie dialogowym Activate WD SmartWare Pro (Aktywacja programu WD SmartWare Pro):
 - a. Wpisz lub skopiuj i wklej kod aktywacji w polu **Activation Code** (Kod aktywacji).
 - b. Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
 - c. Kliknij przycisk **OK**, aby aktywować uaktualnienie programu WD SmartWare do wersji Pro na tym komputerze.

4

Zabezpieczanie dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Zabezpieczanie dysku hasłem](#)
[Odblokowywanie dysku](#)
[Zmiana hasła](#)
[Wyłączanie funkcji blokady dysku](#)

Uwaga: Program WD SmartWare obsługuje funkcje zabezpieczeń starszych dysków My Book i My Passport. W nowszych dyskach funkcje te są obsługiwane przez program WD Security.

Zabezpieczanie dysku hasłem

Dysk należy zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić osobom postronnym uzyskiwanie dostępu do dysku i przechowywanych na nim plików.

OSTROŻNIE! Program WD SmartWare umożliwia elektroniczne blokowanie i odblokowywanie dysku przy użyciu hasła. W przypadku zapomnienia hasła nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do danych na dysku ani zapisywanie na tym dysku nowych danych. Przed ponownym użyciem dysku będzie konieczne wymazanie jego zawartości.

Ochrona hasłem nie jest dostępna w dyskach producentów innych niż WD oraz w dyskach firmy WD bez funkcji szyfrowania.

1. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden dysk zewnętrzny, na karcie Ekran główny wybierz ikonę dysku, dla którego chcesz utworzyć hasło.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty Ustawienia programu WD SmartWare z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Ustawienia oprogramowania, hasło dostępu do dysku należy utworzyć za pomocą programu WD Security.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Security** (Zabezpieczenia), aby wyświetlić okno dialogowe Set Security (Ustaw opcje zabezpieczeń):

4. W oknie dialogowym Ustawianie zabezpieczeń:
- Wpisz hasło w polu **Choose a password** (Wybierz hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
 - Ponownie wpisz hasło w polu **Potwierdź hasło**.
 - W polu **Podpowiedź do hasła** wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie hasła.
 - Zaznacz pole wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), jeśli chcesz, aby program WD SmartWare zapamiętał wprowadzone hasło.
Uwaga: Ta funkcja zapamiętuje hasło wprowadzone przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się do innego konta, będzie konieczne ponowne wpisanie hasła i zaznaczenie tej opcji.
 - Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące możliwości utraty danych w przypadku zapomnienia hasła.
 - Zaznacz pole wyboru i **understand** (Rozumiem), aby zaakceptować ryzyko.
 - Kliknij przycisk **Zapisz ustawienia zabezpieczeń**.

OSTROŻNIE! Po utworzeniu hasła dysk pozostanie *odblokowany* do końca bieżącej sesji roboczej. Następnie program WD SmartWare wykona następujące czynności:

- Zablokuje dysk przy wyłączaniu komputera, odłączaniu dysku lub — w zależności od konfiguracji — przełączaniu komputera do trybu wstrzymania.
- Będzie wymagać wpisania hasła w celu odblokowania dysku po ponownym uruchomieniu komputera lub podłączeniu dysku, o *ILE NIE ZAZNACZONO* pola wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze) podczas ustawiania hasła.

Odblokowywanie dysku

Jeśli utworzono hasło, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do plików na dysku, a nie zaznaczono pola wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), w każdej z poniższych sytuacji będzie konieczne wpisanie hasła w celu odblokowania dysku:

- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
- Po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku do komputera
- Po wyprowadzeniu komputera z trybu wstrzymania (w zależności od konfiguracji)

Będzie to konieczne, nawet jeśli na komputerze nie zainstalowano programu WD SmartWare.

Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD SmartWare

Jeśli podczas tworzenia hasła nie zaznaczono pola wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), po każdym wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera lub po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku program WD SmartWare dodaje do ikony urządzenia symbol blokady, a zamiast wskaźnika zawartości urządzenia wyświetla komunikat **Drive is locked** (Dysk jest zablokowany):



1. Jeśli okno dialogowe Unlock your drive (Odblokuj dysk) programu nie pojawi się automatycznie, kliknij obraz dysku nad komunikatem Drive is locked (Dysk jest zablokowany), aby je wyświetlić:



2. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
3. Jeśli nie chcesz, aby to okno dialogowe było wyświetlane w przyszłości, zaznacz pole wyboru **Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze**.
4. Kliknij pozycję **Unlock** (Odblokuj).

Odblokowywanie dysku za pomocą narzędzia WD Drive Unlock

W przypadku podłączania zabezpieczonego hasłem dysku do komputera, na którym nie ma zainstalowanego oprogramowania WD, WD SmartWare można odblokować dysk za pomocą narzędzia WD Drive Unlock. Z programem WD SmartWare jest dostarczane narzędzie WD Drive Unlock, znajdujące się na wirtualnym dysku CD, wyświetlanym w oknie menedżera plików.

1. Uruchom narzędzie WD Drive Unlock, używając jednego z następujących sposobów:
 - W dowolnym menedżerze plików otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker i kliknij dwukrotnie plik aplikacji o nazwie Unlock.exe lub WD Drive Unlock.exe (w zależności od używanego typu i modelu dysku zewnętrznego).
 - Kliknij kolejno polecenia **Start > Mój komputer**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci

Zostanie wyświetlony ekran odblokowania dysku odpowiedni do typu i modelu dysku:



2. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło) i kliknij przycisk **Unlock** (Odblokuj) lub **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).
3. Po wyświetleniu monitu **Your drive is now unlocked** (Dysk został odblokowany) kliknij przycisk **Exit** (Zamknij), aby zamknąć narzędzie Drive Unlock.

Zmiana hasła

1. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden dysk zewnętrzny, na karcie Ekran główny wybierz ikonę dysku, którego hasło chcesz zmienić.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty Ustawienia programu WD SmartWare z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Ustawienia oprogramowania, hasło dostępu do dysku należy zmienić za pomocą aplikacji WD Security.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Security** (Zabezpieczenia), aby wyświetlić okno dialogowe Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony):

4. W oknie dialogowym Dysk jest zabezpieczony:
 - a. Wpisz bieżące hasło w polu **Password** (Hasło).
 - b. Zaznacz opcję **Change password** (Zmień hasło).
 - c. Wpisz nowe hasło w polu **Nowe hasło**. Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
 - d. Wpisz ponownie nowe hasło w polu **Potwierdź hasło**.
 - e. W polu **Password hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie sobie hasła.
 - f. Zaznacz pole wyboru **Remember my password on this computer** (Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze), jeśli chcesz, aby program WD SmartWare zapamiętał wprowadzone hasło.


Uwaga: Ta funkcja zapamiętuje hasło wprowadzone przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się do innego konta, będzie konieczne ponowne wpisanie hasła i zaznaczenie tej opcji.
 - g. Kliknij przycisk **Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń**.

Wyłączanie funkcji blokady dysku

1. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden dysk zewnętrzny, na karcie Ekran główny wybierz ikonę dysku, którego hasło chcesz usunąć.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty Ustawienia programu WD SmartWare z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Ustawienia oprogramowania, ochronę dysku hasłem należy wyłączyć za pomocą programu WD Security.

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Security** (Zabezpieczenia), aby wyświetlić okno dialogowe Your Drive is Secure (Dysk jest zabezpieczony):



Your Drive is Secure

To change your current security settings, please enter your password below.

Password

► Password hint

☐ Remove security

☐ Change Password

New password

Verify password

Password hint

☐ Remember my password on this computer

Update Security Settings

4. W oknie dialogowym Dysk jest zabezpieczony:
- Wpisz hasło w polu **Hasło**.
 - Wybierz opcję **Wyłącz zabezpieczenia**.
 - Kliknij przycisk **Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń**.

5

Tworzenie kopii zapasowej plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych](#)
[Tworzenie kopii zapasowej plików](#)

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych

Program WD SmartWare automatycznie tworzy na wybranym urządzeniu docelowym kopie zapasowe wszystkich plików – muzyki, filmów, zdjęć, dokumentów, wiadomości e-mail i innych. W przypadku wyboru opcji tworzenia kopii zapasowych w trybie ciągłym program na bieżąco tworzy kopię zapasową każdego nowo utworzonego lub zmodyfikowanego pliku w wybranym urządzeniu źródłowym. Kopie zapasowe mogą także być tworzone według harmonogramu ustawionego przez użytkownika.

Kiedy program WD SmartWare przydzieli pliki zapisane w wybranym urządzeniu źródłowym do poszczególnych kategorii, wystarczy kliknąć przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby utworzyć kopię zapasową wszystkich tych danych na wybranym urządzeniu docelowym. Zaawansowani użytkownicy mogą także wybrać konkretne pliki, foldery lub kategorie plików, których kopia zapasowa ma być tworzona.

Po utworzeniu kopii zapasowej program WD SmartWare tworzy kolejne kopie zapasowe:

- wszystkich nowych plików, które są tworzone na komputerze lub kopiowane na wybrane urządzenie źródłowe;
- wszystkich istniejących plików, które zostaną w dowolny sposób zmodyfikowane.

Ta ochrona jest automatyczna. Program WD SmartWare zapewnia ją bez żadnego udziału użytkownika. Wystarczy pozostawić urządzenie źródłowe i docelowe podłączone do komputera.

Uwaga: Tworzenie kopii zapasowych plików odbywa się automatycznie tak długo, jak długo urządzenie źródłowe i docelowe są podłączone do komputera. Następnie, w przypadku odłączenia i ponownego podłączenia dowolnego z tych urządzeń, program WD SmartWare ponownie skanuje źródłowe urządzenie kopii zapasowej, wyszukuje nowe lub zmodyfikowane pliki i tworzy ich kopie zapasowe.

Tworzenie kopii zapasowej plików

1. W obszarze Backup Source (Źródłowe urządzenie kopii zapasowej) na karcie Home (Ekran główny) wybierz urządzenie zawierające pliki, których kopie zapasowe chcesz wykonać:
 - a. Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej określ, czy mają być wykonywane kopie zapasowe lokalnego dysku twardego czy konta w chmurze Dropbox:



- b. Domyślnie wybraną opcją jest komputer, a ikona komputera wskazuje, że źródłową lokalizacją kopii zapasowej będzie wewnętrzny dysk twardy lub jego partycja albo lokalny, bezpośrednio podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy.



Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox, która oznacza, że źródłowym urządzeniem kopii zapasowej będzie konto w chmurze Dropbox:



- c. Jeśli wybrano opcję przywracania plików na komputerze: za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej wybierz dysk wewnętrzny, partycję lub dysk zewnętrzny, na którym ma być przechowywana kopia zapasowa plików:



2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym:

- a. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz to urządzenie, na którym ma być tworzona kopia zapasowa.
b. Upewnij się, że wokół wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło:

Wybrany dysk My Book



- c. Jeśli wybrane urządzenie docelowe zawiera więcej niż jedną partycję lub więcej niż jeden udział sieciowy, w polu wyboru urządzenia docelowego pod ikoną urządzenia wybierz partycję lub udział sieciowy, którego chcesz użyć.



3. Kliknij kartę **Backup** (Kopia zapasowa), aby wyświetlić ekran **Backup** (Kopia zapasowa; zobacz Rys. 2 na str. 12).

4. Początkowa/domyślna konfiguracja programu WD SmartWare przewiduje tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym. Jeśli chcesz skonfigurować harmonogram kopii zapasowych:

- a. Kliknij przycisk **Set Backup Frequency** (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych). Zostanie wyświetlony ekran Set Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych):



- b. Na ekranie Set Backup Frequency (Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych) wybierz opcję **Scheduled Backup** (Kopia zapasowa według harmonogramu).
- c. Wybierz opcję **Hourly** (Co godzinę), **Daily** (Codziennie) lub **Monthly** (Co miesiąc) i za pomocą dostępnych opcji zaplanuj harmonogram tworzenia kopii zapasowych:

Wybrana opcja . . .	Sposób tworzenia kopii zapasowych . . .
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o określonej godzinie.
Daily (Codziennie)	W określone dni tygodnia, o wybranej godzinie: <ul style="list-style-type: none"> a. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Days (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. b. W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.
Co miesiąc	W określone dni miesiąca, o wybranej godzinie: <ul style="list-style-type: none"> a. W polu Every (Każdy) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). b. W polu Day (Dzień) wybierz dzień tygodnia, w którym kopia zapasowa ma być tworzona. c. W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

- d. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać harmonogram i zamknąć okno dialogowe Set Backup Frequency (Ustaw częstotliwość tworzenia kopii zapasowych).

Po kliknięciu **Enable Backup** (Włącz funkcję tworzenia kopii zapasowej) program WD SmartWare wyświetli przycisk przypominający o terminie tworzenia kopii zapasowych na ekranie Backup (Kopia zapasowa):



Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego, które zawiera następujące informacje i elementy:

- Data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnio utworzonej kopii zapasowej oraz zaplanowanej kopii zapasowej, która nie została wykonana.
- Przycisk **Utwórz kopię zapasową teraz**, który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej z pominięciem harmonogramu.

5. Na ekranie Backup (Kopia zapasowa):


Aby utworzyć kopię zapasową wymienionych niżej elementów . . . na wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowej	Procedura . . .
Wszystkie kategorie plików	Przejdź do kroku 6.
Wybrane kategorie plików	Przejdź do kroku 7.
Wszystkie pliki i foldery	Przejdź do kroku 8 na str. 50.
Wybrane pliki lub foldery	Przejdź do kroku 9 na str. 51.

6. Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich kategorii plików w wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych:

- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa kategorii, a w lewym górnym rogu ekranu Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia).


Jeśli jako tryb tworzenia kopii zapasowej wybrano pliki, a na ekranie jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. Kliknij przycisk **Advanced View** (Widok zaawansowany), aby wyświetlić listę kategorii, i upewnij się, że pola wyboru wszystkich sześciu kategorii są zaznaczone:




- c. Zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych i odświeżyć wskaźniki zawartości.
- d. Kliknij przycisk **Enable Backup (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej)**, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wszystkich kategorii plików na urządzenie źródłowym kopii zapasowej z określoną częstotliwością i przejdź do kroku 10 na str. 52.
7. Aby utworzyć kopię zapasową plików wybranych kategorii w wybranym urządzeniu źródłowym:
- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa kategorii, a w lewym górnym rogu ekranu Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia).
Jeśli jako tryb tworzenia kopii zapasowej wybrano pliki, a na ekranie jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. Kliknij przycisk **Advanced View** (Widok zaawansowany), aby wyświetlić listę wyboru plików:



- c. Na liście wyboru plików, których kopia zapasowa ma być tworzona:
- Wyczyść pola wyboru dla kategorii plików, które mają być wykluczone z kopii zapasowej.
 - Zaznacz pola wyboru dla kategorii plików, których kopie zapasowe mają być tworzone.
- d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych i odświeżyć wskaźniki zawartości.
- e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wybranych kategorii plików znajdujących się w wybranym urządzeniu źródłowym z określoną częstotliwością, a następnie przejdź do kroku 10 na str. 52.
8. Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich plików i folderów w wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych:
- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa plików, a w lewym górnym rogu okna dialogowego Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia).
Jeśli bieżącym trybem kopii zapasowej jest tryb kategorii, a na ekranie jest wyświetlony komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).
- b. Na liście wyboru plików zaznacz pole wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej:



- c. Rozwiń strukturę folderów i sprawdź, czy zaznaczenie pola wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej spowodowało zaznaczenie pól wyboru wszystkich plików i folderów w urządzeniu:

Folder	File	Size	Type	Date
<input checked="" type="checkbox"/> OS (C:)	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOEXEC.BAT	0.00 KB	MS-DOS Batch File	4/25/2008 2:29:32 PM
<input checked="" type="checkbox"/> DELL	<input checked="" type="checkbox"/> boot.ini	0.21 KB	Configuration Settings	1/5/2010 2:52:14 PM
<input checked="" type="checkbox"/> Documents and Settings	<input checked="" type="checkbox"/> CONFIG.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2:29:32 PM
<input checked="" type="checkbox"/> I386	<input checked="" type="checkbox"/> dell.sdr	4.33 KB	SDR File	12/18/2009 2:13:40 PM
<input checked="" type="checkbox"/> Intel	<input checked="" type="checkbox"/> IO.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2:29:32 PM
<input checked="" type="checkbox"/> My Book Live Duo (Zermatt)	<input checked="" type="checkbox"/> MSDOS.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2:29:32 PM
<input checked="" type="checkbox"/> OldUnencryptedDiskImage	<input checked="" type="checkbox"/> NTDETECT.COM	46.45 KB	MS-DOS Application	4/14/2008 5:00:00 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Program Files	<input checked="" type="checkbox"/> ntldr	244.19 KB	System file	4/14/2008 5:00:00 AM

- d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami.

Uwaga: Kliknięcie przycisku **Revert** (Cofnij) spowoduje anulowanie zaznaczonych elementów i ponowne wyświetlenie dotychczasowej konfiguracji.

- e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wszystkich plików i folderów w wybranych urządzeniach źródłowych z określoną częstotliwością, a następnie przejdź do kroku 10 na str. 52.

9. Aby utworzyć kopię zapasową wybranych plików lub folderów przechowywanych w wybranym urządzeniu źródłowym:

- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa plików, a w lewym górnym rogu okna dialogowego Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia).

Jeśli bieżącym trybem kopii zapasowej jest tryb kategorii, a na ekranie jest wyświetlony komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. Na liście wyboru plików rozwiń strukturę folderów:

File	Size	Type	Date
<input type="checkbox"/> dell.sdr	29.59 KB	SDR File	3/21/2013 6:18:23 PM
<input type="checkbox"/> END	0.01 KB	File	10/3/2013 7:03:08 PM

- c. Zaznacz pola wyboru pojedynczych plików lub folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru folderu powoduje także zaznaczenie wszystkich znajdujących się w nim podfolderów i plików.

- d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami.

Uwaga: Kliknięcie przycisku **Revert** (Cofnij) spowoduje anulowanie zaznaczonych elementów i ponowne wyświetlenie dotychczasowej konfiguracji.

- e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej plików i folderów w wybranym docelowym urządzeniu kopii zapasowej z określoną częstotliwością, a następnie przejdź do kroku 10.

10. Podczas tworzenia kopii zapasowej:

- Wyświetlany jest pasek postępu ilustrujący ilość danych, które zostały już zapisane w kopii zapasowej.
- Jeśli jest tworzona kopia zapasowa kategorii:
 - Niebieskie tło w obszarze wskaźnika zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowych zmienia kolor na żółty/bursztynowy dla wszystkich plików, których kopia zapasowa nie została jeszcze utworzona.
 - Szare tło kategorii plików w obszarze wskaźnika zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowych zmienia kolor na niebieski w miarę postępu procesu tworzenia kopii zapasowej.
- W czasie tworzenia kopii zapasowej można kontynuować konfigurowanie dysku lub wykonywanie innych zadań, ponieważ program WD SmartWare tworzy kopię zapasową plików w tle.
- Przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej) zmieni się w przycisk **Disable Backup** (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej).

11. Wyświetlenie komunikatu o pomyślnym zakończeniu tworzenia kopii zapasowej oznacza, że tworzenie kopii zapasowej zostało zakończone prawidłowo.

Jeśli utworzenie kopii zapasowej pewnych plików okaże się niemożliwe, program WD SmartWare wyświetli:

- komunikat ostrzeżenia wskazujący liczbę plików, których dotyczy problem;
- łącze View (Wyświetl), które można kliknąć w celu wyświetlenia listy plików oraz przyczyn, dla których nie zostały utworzone ich kopie zapasowe.

Niektóre uruchomione aplikacje i procesy mogą uniemożliwić utworzenie kopii zapasowej plików. Jeśli nie można określić przyczyny, dla której kopia zapasowa niektórych plików nie została utworzona, wykonaj następujące czynności:

- Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki.
- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, w tym program pocztowy i przeglądarkę internetową.

Ważne: Pojawienie się komunikatu ostrzegającego o zapelnieniu urządzenia docelowego oznacza, że na urządzeniu tym jest zbyt mało wolnego miejsca na zapisanie kopii zapasowej. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przeznaczenie tego urządzenia wyłącznie na potrzeby długoterminowej archiwizacji danych oraz wykonanie następujących czynności:

- a. Kliknij kartę **Help** (Pomoc).
- b. Kliknij łącze **WD Store** (Sklep WD), aby wyświetlić stronę sklepu internetowego Western Digital Online Store.
- c. Kliknij pozycję **External Hard Drives** (Zewnętrzne dyski twarde) i wybierz najlepszy dysk, który spełni przyszłe wymagania.

Kliknięcie przycisku **Disable Backup** (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej) podczas kroku 10 spowoduje wyświetlenie monitu **Disable backup?** (Czy zatrzymać tworzenie kopii zapasowej?). Monit ten przypomina, że program WD SmartWare tworzy kopię zapasową w tle, dzięki czemu w trakcie tego procesu można używać komputera do innych zadań.

Aby kontynuować, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij przycisk **No** (Nie), aby anulować polecenie i nie wyłączać procesu tworzenia kopii zapasowej.
- Kliknij przycisk **Yes** (Tak), aby potwierdzić polecenie i wyłączyć proces tworzenia kopii zapasowej.

12. Jeśli została utworzona kopia zapasowa plików według kategorii, a komputer zawiera więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy, powtórz procedurę tworzenia kopii zapasowej dla każdego dysku.

6

Przywracanie plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Jak działa funkcja przywracania plików](#)
[Przywracanie plików](#)

Jak działa funkcja przywracania plików

Program WD SmartWare umożliwia łatwe przywracanie plików, których kopie zapasowe zostały utworzone w urządzeniu docelowym. Pliki można przywracać w następujących miejscach:

- W pierwotnych lokalizacjach w urządzeniu źródłowym
- W specjalnym folderze przywracania

Przywracanie plików składa się z pięciu etapów:

1. Na ekranie Home (Główny) wybierz:
 - The retrieve destination device (Docelowe urządzenie przywracania plików) – źródłowe urządzenie kopii zapasowej, na które mają zostać skopiowane pliki.
 - The retrieve source device (Źródłowe urządzenie przywracania plików) – docelowe urządzenie kopii zapasowej, na którym znajdują się pliki do przywrócenia.
2. Wybierz wolumin kopii zapasowej znajdujący się w źródłowym urządzeniu przywracania, z którego chcesz przywrócić pliki.
3. Określ, gdzie chcesz skopiować przywracane pliki: do specjalnego folderu przywracania, czy do ich pierwotnej lokalizacji w urządzeniu źródłowym kopii zapasowej.
4. Wybierz zawartość, którą chcesz przywrócić: pojedyncze pliki, foldery lub wszystkie dane.
5. Przywróć pliki.

Przywracanie plików

1. W obszarze Backup Source (Źródłowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym kliknij ikonę docelowego urządzenia przywracania, na które chcesz skopiować przywracane pliki.
 - a. Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej określ, czy mają być wykonywane kopie zapasowe lokalnego dysku twardego czy konta w chmurze Dropbox:

Opcja Komputer



Opcja Dropbox

- b. Domyślnie wybraną opcją jest komputer, a ikona komputera wskazuje, że docelową lokalizacją przywracania będzie wewnętrzny dysk twardy lub jego partycja albo lokalny, bezpośrednio podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy:



- c. Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox, która oznacza, że miejscem docelowym przywracania będzie konto w chmurze Dropbox:



- d. Jeśli wybrano opcję przywracania plików na komputerze: za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej wybierz dysk wewnętrzny, partycję lub dysk zewnętrzny, na który chcesz skopiować przywracane pliki:



2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym:

- a. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno docelowe urządzenie kopii zapasowej, wybierz to urządzenie, w którego chcesz przywrócić pliki.
b. Upewnij się, że wokół wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło:

Wybrany dysk My Book






- c. Jeśli w wybranym urządzeniu znajduje się więcej niż jedna partycja lub więcej niż jeden udział sieciowy, za pomocą przełącznika wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej pod ikoną urządzenia wybierz, którego urządzenia chcesz użyć:



3. Kliknij kartę **Retrieve** (Przywracanie), aby wyświetlić jedno z następujących okien dialogowych:

- Okno dialogowe Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików)
- Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki, okno dialogowe


(Patrz rozdział Rys. 3 na str. 16).

Stan kopii zapasowej . . .	Ekran wyświetlany w programie WD SmartWare. . .
<p>Jedna kopia zapasowa komputera utworzona w wybranym źródłowym urządzeniu przywracania z wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowej</p>	<p>Okno dialogowe wyboru miejsce docelowego dla przywracanych plików:</p>  <p>Przejdź do punktu 4 na str. 57.</p>
<p>Więcej niż jeden wolumin kopii zapasowej znajdujący się w wybranym źródłowym urządzeniu przywracania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ różnych wewnętrznych dysków twardych lub partycji w źródłowym urządzeniu kopii zapasowej, ■ różnych źródłowych urządzeń kopii zapasowej. 	<p>Okno dialogowe Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki), zawierające listę dostępnych woluminów w polu Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej):</p>  <p>W takiej sytuacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> W polu Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej) wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Select a destination for retrieved files dialog (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików). Przejdź do punktu 4.
<p>W wybranym źródłowym urządzeniu przywracania nie utworzono żadnej kopii zapasowej</p>	<p>Lista Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej) w oknie dialogowym Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki) jest pusta:</p>  <p>Nie można przywracać plików z urządzenia, w którym nie ma woluminu kopii zapasowej. Kliknij kartę Home (Ekran główny) i powróć do punktu 2 na str. 54, aby wybrać urządzenie zawierające pliki, które chcesz przywrócić.</p>

4. W oknie dialogowym **Select a destination for retrieved files** (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików):


Aby skopiować przywróconą zawartość do . . .	Wybierz opcję.
Pierwotne lokalizacje plików w wybranym docelowym urządzeniu przywracania	<p>To the Original Places (W pierwotnych lokalizacjach)</p> <p>Uwaga: Opcja To the Original Places (W pierwotnych lokalizacjach) jest niedostępna, jeśli wybrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Konto w chmurze Dropbox jako docelowe urządzenie przywracania w punktu 1 na str. 54, ■ Wolumin kopii zapasowej pochodzącej z innego źródłowego urządzenia kopii zapasowej w punktu 3 na str. 55.
Folder przywróconej zawartości	<p>To a Retrieved Content Folder (W folderze przywróconej zawartości)</p> <p>Domyślnym folderem przywracanej zawartości jest folder „Retrieved Contents” znajdujący się w folderze My Documents (Moje dokumenty) należącym do konta zalogowanego użytkownika.</p> <p>Jeśli chcesz określić inny folder:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i wybierz inny folder przywracania. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

5. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe **Select content to retrieve...** (Wybierz pliki, które chcesz przywrócić).


Aby przywrócić . . . Z woluminu kopii zapasowej	Wybierz . . .
Wszystkie pliki	Wybierz opcję Retrieve All Files (Przywróć wszystkie pliki) i przejdź do punktu 7 na str. 58.
Wybrane pliki lub foldery	<p>Wybierz opcję Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), aby wyświetlić okno dialogowe wyboru plików, i przejdź do punktu 6.</p> 

6. W polu wyboru plików do przywrócenia odszukaj odpowiednie pliki w strukturze folderów. Możesz także użyć pola wyszukiwania, wpisując nazwę (lub częściową nazwę) pliku lub folderu:

- Zaznacz pole wyboru **Show older files** (Pokaż starsze pliki), aby wyświetlić starsze wersje plików zapisane w kopii zapasowej:



- Zaznacz pole wyboru **Show deleted files** (Pokaż usunięte pliki), aby wyświetlić pliki zapisane w kopii zapasowej, które zostały usunięte:



- Kliknij ikonę **View** (Wyświetl), aby wyświetlić listę poszczególnych plików.
- Aby znaleźć plik, wpisz nazwę pliku lub jej fragment w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Aby wyłączyć filtr wyszukiwania, usuń cały tekst w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz **Enter**.

- Zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, które chcesz przywrócić.

7. Kliknij przycisk **Start Retrieving** (Rozpocznij przywracanie).

8. Podczas przywracania:

- Na ekranie Retrieve (Przywracanie) jest wyświetlany pasek postępu oraz komunikat wskazujący ilość danych, które zostały skopiowane do określonej lokalizacji przywracania.
- Dostępny jest przycisk **Cancel Retrieving** (Anuluj przywracanie), który umożliwia zatrzymanie przywracania.

9. Komunikat Retrieval accomplished (Zakończono przywracanie) oznacza zakończenie procesu przywracania.

Komunikat Partial retrieve accomplished (Pliki zostały częściowo przywrócone) oznacza, że nie skopiowano wszystkich plików wybranych do przywrócenia do określonej lokalizacji przywracania. W takim przypadku:

- Komunikat Files Not Retrieved (Pliki nieprzywrócone) zawiera liczbę plików, które nie zostały przywrócone, oraz łączy do ekranu z informacją o niepowodzeniu przywracania. Kliknij łącze **View files** (Wyświetl pliki), aby wyświetlić listę plików oraz przyczyny, dla których pliki nie zostały przywrócone.
- Komunikat Destination is full (Lokalizacja docelowa jest zapełniona) oznacza, że w docelowym urządzeniu przywracania jest za mało miejsca na przywrócenie plików.

7

Konfigurowanie i obsługa dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- [Sprawdzanie kondycji dysku](#)
- [Ustawianie nazwy dysku](#)
- [Rejestrowanie dysku](#)
- [Przywracanie programu WD SmartWare i obrazu dysku](#)
- [Ustawianie zegara uśpienia dysku](#)
- [Wyświetlanie i ukrywanie ikony wirtualnego dysku CD](#)
- [Korzystanie z ikony WD Quick View](#)
 - [Sprawdzanie stanu dysku](#)
 - [Monitorowanie ikony alertów](#)
 - [Otwieranie programu WD SmartWare](#)
 - [Bezpieczne odłączanie dysku](#)

Uwaga: Opisane w tym rozdziale funkcje konfigurowania dysków za pomocą programu WD SmartWare dotyczą wyłącznie starszych dysków My Book i My Passport. Dla nowszych dysków funkcje te oferuje program WD Drive Utilities.

Sprawdzanie kondycji dysku

Program WD SmartWare zawiera kilka wbudowanych narzędzi diagnostycznych, które pozwalają sprawdzić, czy obsługiwany dysk WD działa prawidłowo. W przypadku podejrzenia, że dysk nie działa poprawnie, należy wykonać następujące testy:

■ Szybka kontrola stanu SMART

SMART to funkcja przewidywania awarii, która stale monitoruje najważniejsze wewnętrzne atrybuty wydajności dysku. Na przykład wykrycie wzrostu temperatury dysku, hałasu lub błędów odczytu/zapisu może świadczyć o zbliżającej się poważnej awarii. Dzięki takiemu ostrzeżeniu można z wyprzedzeniem podjąć środki zaradcze, takie jak przeniesienie danych na inny dysk, przed wystąpieniem awarii.

Wynikiem szybkiej kontroli stanu SMART jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

Kontrola stanu SMART trwa 1–2 sekundy.

■ Quick Drive Test (Szybki test dysku)

Docelowe urządzenie kopii zapasowej ma wbudowane narzędzie diagnostyczne Data Lifeguard™, które testuje dysk pod kątem błędów. Szybki test dysku wykrywa poważne problemy wpływające na działanie dysku.

Wynikiem szybkiego testu dysku jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

Szybki autotest diagnostyczny może potrwać kilka minut.

■ Complete Drive Test (Pełny test dysku)

Najbardziej wszechstronnym narzędziem diagnostycznym jest pełny test dysku. Narzędzie to sprawdza poprawność wszystkich sektorów dysku i w razie konieczności oznacza uszkodzone sektory.


Pełny test dysku może potrwać kilka godzin w zależności od ilości i konfiguracji danych zapisanych na dysku.

Diagnostykę dysku i kontrolę stanu należy wykonywać regularnie, przed pojawieniem się jakichkolwiek problemów na dysku. Ponieważ testy są bardzo szybkie, uruchamianie szybkiej kontroli stanu SMART i szybkiego testu dysku zapewnia wysoki poziom pewności co do sprawności dysku i nie jest uciążliwe. W przypadku wystąpienia błędów podczas tworzenia kopii zapasowych lub przywracania plików należy uruchomić wszystkie trzy narzędzia.

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz poddać testowi.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), do uruchamiania testów diagnostycznych i sprawdzania stanu urządzenia należy użyć programu WD Drive Utilities.

3. Na ekranie Ustawienia dysku kliknij opcję **Diagnostics** (Diagnostyka), aby wyświetlić okno dialogowe Run Diagnostics (Uruchom narzędzia diagnostyczne).



4. Na ekranie Uruchom narzędzia diagnostyczne kliknij przycisk testu, który chcesz wykonać:
 - **Szybka kontrola stanu SMART**
 - **Quick Drive Test** (Szybki test dysku)
 - **Pełny test dysku**

Wymazywanie dysku

OSTROŻNIE! Wymazanie dysku powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych. Przed wymazaniem zawartości dysku należy zawsze się upewnić, że dane przechowywane na dysku nie są już potrzebne.

Uwaga: Wymazanie dysku powoduje również usunięcie programu WD SmartWare oraz wszystkich plików pomocniczych, narzędzi, pomocy i plików podręcznika. Po wymazaniu dysku wszystkie te pliki można pobrać i przywrócić w pierwotnej konfiguracji.

Program WD SmartWare udostępnia dwie metody wymazywania zawartości obsługiwanego dysku WD, stosowane w zależności od tego, czy dysk jest zablokowany:

JEŚLI dysk jest . . .	A użytkownik . . .	Zobacz . . .
Niezablokowany	Celowe wymazanie zawartości dysku	„Korzystanie z funkcji wymazywania zawartości dysku” na str. 61.
Zablokowane	Wymuszone wymazanie dysku z powodu utraty lub zapomnienia hasła	„Metoda pięciu nieprawidłowych haseł” na str. 62.


Korzystanie z funkcji wymazywania zawartości dysku

Aby wymazać obsługiwany dysk WD, który nie jest zablokowany:

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz wymazać.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), urządzenie należy wymazać za pomocą programu WD Drive Utilities.

3. Na ekranie Ustawienia dysku kliknij przycisk **Drive Erase** (Wymaż dysk), aby wyświetlić okno dialogowe **Erase Drive** (Wymazywanie dysku).



4. W oknie dialogowym Wymazywanie dysku:
 - a. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące utraty danych w przypadku wymazania dysku.
 - b. Zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz utratę danych.
 - c. Kliknij przycisk **Wymaż dysk**.

Po wymazaniu zawartości dysku przejdź do strony internetowej <http://support.wd.com> i wyszukaj w Bazie wiedzy artykuł nr 7, zawierający instrukcje pobierania i przywracania programu WD SmartWare i obrazu dysku.


Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli chcesz, aby dysk nadal był zabezpieczony hasłem, będzie konieczne ponowne ustawienie hasła po przywróceniu programu WD SmartWare i obrazu dysku. (Patrz rozdział „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 38).

Metoda pięciu nieprawidłowych haseł

Aby wymazać zawartość zablokowanego obsługiwanego dysku WD w przypadku zapomnienia lub utraty hasła:

1. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij obraz dysku powyżej komunikatu Drive is locked (Dysk jest zablokowany) na ekranie głównym, aby wyświetlić okno dialogowe Unlock your drive (Odblokuj dysk):




- Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uruchomić narzędzie Drive Unlock:
 - W dowolnym menedżerze plików otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker i kliknij dwukrotnie plik aplikacji o nazwie Unlock.exe lub WD Drive Unlock.exe (w zależności od używanego typu i modelu dysku zewnętrznego).
 - Kliknij kolejno polecenia **Start > Mój komputer**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci.

Zostanie wyświetlony ekran odblokowania dysku, odpowiedni do typu i modelu dysku:



2. Pięciokrotnie ponów próbę odblokowania dysku:
 - a. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
 - b. Kliknij przycisk **Unlock** (Odblokuj) lub **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).
3. Po piątej nieudanej próbie odblokowania dysku przy użyciu hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe Too many password attempts (Zbyt wiele prób wprowadzenia hasła):



4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o utracie danych na skutek wymazania dysku, przeczytaj ten komunikat i zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz związane z tym ryzyko.
5. Kliknij przycisk **Drive Erase** (Wymazywanie dysku) lub przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).

Po wymazaniu zawartości dysku przejdź do strony internetowej <http://support.wd.com> i wyszukaj w Bazie wiedzy artykuł nr 7, zawierający instrukcje pobierania i przywracania programu WD SmartWare i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli chcesz, aby dysk nadal był zabezpieczony hasłem, będzie konieczne ponowne ustawienie hasła po przywróceniu programu WD SmartWare i obrazu dysku. (Patrz rozdział „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 38).


Ustawianie nazwy dysku

Niżej wymienione dyski w niektórych konfiguracjach zawierają konfigurowalną etykietę, która umożliwia nadanie dyskowi nazwy:

- My Book Elite
- My Book Studio
- My Passport Studio

Określona przez użytkownika nazwa pozostaje na dysku nawet po wyłączeniu go lub odłączeniu od komputera.

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, którego nazwę chcesz ustawić.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).
3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Label** (Etykieta). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Set Label (Ustaw etykietę):



4. W oknie dialogowym Ustaw etykietę:
 - a. Wpisz nazwę dysku w polu Label (Etykieta).
 - b. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Odwróć etykietę**, aby ustalić sposób wyświetlania etykiety – ciemna na jasnym tle lub odwrotnie.
 - c. Kliknij przycisk **Zapisz ustawienia**.

Rejestrowanie dysku

Obsługiwany dysk WD można zarejestrować za pomocą programu WD SmartWare, jeśli jest dostępne połączenie z Internetem. Dysk należy zarejestrować, aby korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej w okresie gwarancyjnym oraz mieć dostęp do informacji o najnowszych produktach firmy WD.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
2. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz zarejestrować.
3. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), urządzenie należy wymazać za pomocą programu WD Drive Utilities.

4. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Registration** (Rejestracja), aby wyświetlić okno dialogowe **Register Drive** (Zarejestruj dysk):



Register Drive

WD lets you register your drive to receive software update notifications and customer support.

First name*

Last name*

E-mail address*

*Required Field

Preferred language
English (United States)

☒ Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.

[WD privacy policy](#)

Register Drive

5. W oknie dialogowym Zarejestruj dysk:
- Wpisz swoje imię w polu **Imię**.
 - Wpisz swoje nazwisko w polu **Nazwisko**.
 - Wpisz swój adres e-mail w polu **Adres e-mail**.
 - Wybierz język w polu **Preferowany język**.
 - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Tak, chcę otrzymywać korespondencję...**, aby określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące aktualizacji oprogramowania, ulepszeń produktu i rabatów cenowych.
 - Kliknij przycisk **Zarejestruj dysk**.

Przywracanie programu WD SmartWare i obrazu dysku

Wymazanie zawartości lub sformatowanie dysku powoduje usunięcie programu WD SmartWare oraz wszystkich plików pomocniczych, narzędzi, pomocy i podręczników.

W przypadku konieczności usunięcia i ponownego zainstalowania programu WD SmartWare na komputerze albo przeniesienia dysku na inny komputer i zainstalowania tam oprogramowania należy przywrócić program WD SmartWare i obraz dysku. W tym celu po sformatowaniu dysku lub wymazaniu jego zawartości przejdź do strony internetowej <http://support.wd.com> i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy.


Ustawianie zegara uśpienia dysku

Zegar uśpienia dysku wyłącza zasilanie obsługiwanego dysku WD po upływie określonego czasu braku aktywności w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności dysku.

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli zamiast karty WD SmartWare Settings (Ustawienia programu WD SmartWare) z przyciskiem **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk) zostanie wyświetlony ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania), zegar uśpienia należy ustawić za pomocą programu WD Drive Utilities.

3. Na ekranie Ustawienia dysku kliknij przycisk **Sleep Timer** (Zegar uśpienia), aby wyświetlić okno dialogowe **Set Sleep Timer** (Ustaw zegar uśpienia).



4. W oknie dialogowym Ustaw zegar uśpienia:
 - a. W polu **Turn off Drive** (Wyłącz dysk) wybierz czas braku aktywności, po upływie którego dysk ma być wyłączany.
 - b. Kliknij przycisk **Set Timer** (Ustaw zegar).


Wyświetlanie i ukrywanie ikony wirtualnego dysku CD

Konfiguracja sprzętowa niektórych dysków My Book i My Passport obejmowała wirtualny dysk CD, na którym był dostarczany program WD SmartWare. Każdy z tych dysków dodaje własną ikonę wirtualnego dysku CD, wyświetlaną w menedżerze plików na komputerze. Ikony tych wirtualnych dysków CD można włączać (wyświetlać) i wyłączać (ukrywać) za pomocą okna dialogowego Virtual CD Settings (Ustawienia wirtualnego dysku CD).

Uwaga: Ukrycie ikony wirtualnego dysku CD powoduje także wyłączenie funkcji ochrony dysku hasłem. W przypadku wyłączenia (ukrycia) ikony dysku VCD nie będzie możliwe utworzenie hasła dostępu do dysku. Jeśli natomiast hasło zostało już utworzone, wyłączenie (ukrycie) ikony dysku VCD będzie możliwe dopiero po wyłączeniu funkcji ochrony hasłem (zobacz „Wyłączanie funkcji blokady dysku” na str. 43).

1. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe, wybierz ikonę urządzenia, którego wirtualny dysk CD chcesz wyświetlić lub ukryć.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Drive** (Konfiguruj dysk), aby wyświetlić ekran Drive Settings (Ustawienia dysku; zobacz Rys. 4 na str. 19).

3. Na ekranie Drive Settings (Ustawienia dysku) kliknij pozycję **Virtual CD** (Wirtualny dysk CD). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Virtual CD Settings (Ustawienia wirtualnego dysku CD):



4. Wybierz odpowiednią opcję:
- **Enable VCD** (Włącz wirtualny dysk CD) — aby wyświetlić ikonę wirtualnego dysku CD
 - **Disable VCD** (Wyłącz wirtualny dysk CD) — aby ukryć ikonę wirtualnego dysku CD
5. Kliknij przycisk **Apply VCD Settings** (Zastosuj ustawienia wirtualnego dysku CD), aby wprowadzić zmiany.
6. Aby zmiany zostały wprowadzone, należy wyłączyć i ponownie włączyć dysk.
- Dysk My Passport:
 - a. Odłącz kabel USB od dysku.
 - b. Poczekać dziesięć sekund.
 - c. Podłącz kabel USB do dysku.
 - Dysk My Book:
 - a. Odłącz kabel USB od dysku.
 - b. Odłącz kabel zasilacza od dysku albo naciśnij przycisk zasilania dysku.
 - c. Poczekać dziesięć sekund.
 - d. Podłącz kabel zasilacza do dysku albo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć dysk.
 - e. Podłącz kabel USB do dysku.
7. Sprawdź w menedżerze plików, czy ikona została wyświetlona lub ukryta.

Korzystanie z ikony WD Quick View

Po zainstalowaniu programu WD SmartWare w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows jest wyświetlana ikona WD Quick View:



Ikona WD Quick View


Za pomocą tej ikony można wykonywać następujące zadania:

- Sprawdzanie stanu obsługiwanych dysków WD
- Monitorowanie ikony alertów
- Otwieranie programu WD SmartWare
- Bezpieczne odłączanie obsługiwanych dysków WD

W poniższych sekcjach przedstawiono sposób używania tej ikony oraz inne metody wykonywania tych zadań.

Sprawdzanie stanu dysku

Aby wyświetlić pojemność i temperaturę obsługiwanego dysku WD oraz sprawdzić, czy dysk jest zablokowany, wystarczy umieścić wskaźnik myszy na ikonie WD Quick View na pasku zadań:



Monitorowanie ikony alertów


Miganie ikony WD Quick View na pasku zadań sygnalizuje stan obsługiwanych dysków WD:

Sposób świecenia ikony WD Quick View . . .	Możliwy stan urządzenia . . .
Miga kolorem zielonym i białym	Urządzenie jest zablokowane albo program WD SmartWare nie rozpoznaje formatu dysku (system plików nieobsługiwany w systemie Windows).
Miga kolorem czerwonym i białym	Urządzenie jest przegrzane. Wyłącz urządzenie i poczekaj 60 minut, aż się ochłodzi. Następnie włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD.
Biały	Urządzenie wyposażone w dwa dyski z sterownikiem RAID z nieprawidłową konfiguracją sterownika RAID.
Czerwony	Urządzenie wyposażone w dwa dyski z sterownikiem RAID: <ul style="list-style-type: none"> ■ Urządzenie jest przegrzane. Wyłącz urządzenie i poczekaj 60 minut, aż się ochłodzi. Włącz ponownie urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD. ■ Inny błąd systemu RAID.

Otwieranie programu WD SmartWare

Program WD SmartWare można uruchomić w sposób opisany poniżej.

- Kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań i wybierz polecenie **WD SmartWare**:




- Kliknij kolejno polecenia:
Start > All Programs (Wszystkie programy) > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

Bezpieczne odłączanie dysku


OSTROŻNIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem lub odłączeniem dysku należy zamknąć wszystkie aktywne okna i programy.

Obsługiwany dysk WD można bezpiecznie odłączyć od komputera na następujące sposoby:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie **Safely remove** (Usuń bezpiecznie) dla dysku:



- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku na karcie Home (Ekran główny), a następnie kliknij polecenie **Safely remove** (Usuń bezpiecznie):



- Naciśnij przycisk zasilania z tyłu dysku My Book.

Przed odłączeniem dysku od systemu poczekaj, aż wskaźnik diodowy zasilania/aktywności przestanie migać.

Konfigurowanie i obsługa oprogramowania

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- [Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania](#)
- [Konfigurowanie konta Dropbox](#)
- [Określanie innego folderu przywracania](#)
- [Odinstalowanie programu WD SmartWare](#)


Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Włączenie opcji Software Updates (Aktualizacje oprogramowania) umożliwia automatyczne sprawdzanie, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania. Pozwala to zagwarantować, że zawsze jest używana najnowsza wersja programu.

1. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrane na ekranie głównym jest dyskiem producenta innego niż WD lub jeśli jest to dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities, kliknięcie karty **Settings** (Ustawienia) powoduje wyświetlenie ekranu Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Software Updates** (Aktualizacje oprogramowania). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Software Updates (Aktualizacje oprogramowania):




3. W oknie dialogowym Software Updates (Aktualizacje oprogramowania) zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania), aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
4. Kliknij przycisk **Check Now** (Sprawdź teraz), jeśli chcesz sprawdzić dostępność aktualizacji w tej chwili.

Konfigurowanie konta Dropbox

Zanim będzie można używać konta Dropbox jako źródłowego lub docelowego urządzenia kopii zapasowej, należy uaktualnić program WD SmartWare do wersji Pro i skonfigurować dostęp programu do konta Dropbox (patrz rozdział „Uaktualnianie programu WD SmartWare do wersji Pro” na str. 33). Następnie można skonfigurować konto w oknie dialogowym Dropbox Account (Konto Dropbox).

1. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania; zobacz Rys. 4 na str. 19).

2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Dropbox Account** (Konto Dropbox), aby wyświetlić okno dialogowe Dropbox Account:



3. Kliknij pozycję **Select Account** (Wybierz konto), aby wyświetlić okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox):



4. W oknie dialogowym Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox):
 - a. Kliknij przycisk **Sign In** (Zaloguj się).
Program WD SmartWare Pro nawiąże połączenie z serwisem i wyświetli stronę internetową serwisu Dropbox w przeglądarce.
 - b. Na stronie internetowej Dropbox, jeżeli konto użytkownika nie zostało skonfigurowane tak, aby pamiętać dane logowania, wpisz adres e-mail i hasło, następnie kliknij przycisk **Sign in** (Logowanie), aby wyświetlić żądanie połączenia z oprogramowaniem WD SmartWare Pro.
 - c. Kliknij przycisk **Allow** (Zezwól), aby zatwierdzić żądanie nawiązania połączenia.
Komunikat **Success!** (Operacja zakończona powodzeniem) sygnalizuje, że program WD SmartWare Pro uzyskał dostęp do konta Dropbox .
 - d. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć połączenie. Okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane logowanie do konta Dropbox) zostanie zamknięte, a ekran konta Dropbox zostanie odświeżony.

Uwaga: Aby w przyszłości użyć innego konta Dropbox, należy wykonać tę samą procedurę. W takim przypadku program WD SmartWare Pro wyświetli okno dialogowe Switch to a Different Dropbox Account (Przełącz na inne konto Dropbox) z informacją o tym, że zmiana konta Dropbox spowoduje unieważnienie wszystkich kopii zapasowych skonfigurowanych w ramach bieżącego konta używanego jako urządzenie źródłowe lub docelowe kopii zapasowej:

Określanie innego folderu przywracania

Po rozpoczęciu przywracania można wybrać, w której z następujących lokalizacji mają być zapisywane przywracane pliki:


- W pierwotnych lokalizacjach w urządzeniu źródłowym
- Folder **Retrieved Content** (Przywrócona zawartość)

Domyślnie program WD SmartWare tworzy podfolder **Retrieved Content** (Przywrócona zawartość) w folderze **My Documents** (Moje dokumenty) i zapisuje w nim przywrócone pliki.

1. Utwórz nowy folder lub wybierz istniejący folder, który ma być używany.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrane na ekranie głównym jest dyskiem producenta innego niż WD lub jeśli jest to dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities, kliknięcie karty **Settings** (Ustawienia) powoduje wyświetlenie ekranu Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

3. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Retrieve Folder** (Folder przywracania), aby wyświetlić okno dialogowe Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania):



4. W oknie dialogowym Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania):
 - a. Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i wybierz nowy folder przywracania.
 - b. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Określanie liczby wersji kopii zapasowych


Program WD SmartWare umożliwia przechowywanie do 25 starszych wersji każdego pliku. W razie przypadkowego usunięcia lub zastąpienia ważnego pliku lub gdy okaże się konieczne wyświetlenie starszej wersji pliku, potrzebny plik będzie można przywrócić z kopii zapasowej utworzonej przez program WD SmartWare. Zawsze będzie dostępna określona liczba ostatnich wersji każdego pliku, które można przywrócić. W konfiguracji programu można wybrać opcję przechowywania od 1 do 25 wersji każdego pliku.

Przechowywanie większej liczby wersji plików ma następujące konsekwencje:

- zwiększa możliwość przywracania plików z dłuższego okresu,
 - powoduje wykorzystanie większej ilości miejsca na dysku.
1. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania; zobacz Rys. 4 na str. 19).

Uwaga: Jeśli docelowe urządzenie kopii zapasowej wybrane na ekranie głównym jest dyskiem producenta innego niż WD lub jeśli jest to dysk firmy WD, który obsługuje programy WD Security i WD Drive Utilities, kliknięcie karty **Settings** (Ustawienia) powoduje wyświetlenie ekranu Software Settings (Ustawienia oprogramowania).

2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **File History** (Historia plików), aby wyświetlić okno dialogowe Set File History (Ustaw opcje historii plików):



3. W oknie dialogowym Set File History (Ustaw opcje historii plików):
 - a. W polu wyboru określ liczbę wersji kopii zapasowych, jakie mają być przechowywane dla każdego pliku (od 1 do 25).
 - b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Odinstalowanie programu WD SmartWare

Ważne: Odinstalowanie programu WD SmartWare powoduje usunięcie wszystkich istniejących konfiguracji kopii zapasowych. Po ponownym zainstalowaniu programu konieczne jest ręczne wznowienie tworzenia kopii zapasowych. (patrz rozdział „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 45).

Jeśli program WD SmartWare został zainstalowany za pomocą pliku instalatora dostarczonego w urządzeniu lub na instalacyjnym dysku CD, pomiń tę procedurę i postępuj zgodnie z instrukcjami odinstalowania znajdującymi się w podręczniku użytkownika urządzenia.


Aby odinstalować program WD SmartWare, należy użyć funkcji dodawania i usuwania programów dostępnej w systemie operacyjnym i ustawieniach/kreatorze instalacji programu WD Smartware.

W komputerach z systemem Windows Vista lub Windows 7:


1. Kliknij kolejno polecenia **Start > Control Panel** (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie pozycję **Programs and Features** (Programy i funkcje).
3. Kliknij pozycję **WD SmartWare Installer** lub ikonę WD SmartWare Installer, a następnie kliknij przycisk **Uninstall/Change** (Odinstaluj/Zmień) na górze ekranu.

Uwaga: W oknie dialogowym Programy i funkcje systemu Windows NIE NALEŻY zaznaczać pozycji **WD SmartWare**. Do odinstalowania programu WD SmartWare należy użyć tego samego instalatora lub kreatora instalacji, za pomocą którego zainstalowano program.


4. Kliknij przycisk **Uninstall** (Odinstaluj) na ekranie instalatora programu WD SmartWare:



5. Poczekaj na ukończenie procesu deinstalacji.



6. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć instalator programu WD SmartWare:



W komputerach z systemem Windows 8:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek **WD SmartWare Installer** na ekranie Start w interfejsie Metro.

Uwaga: NIE WYBIERAJ pozycji **WD SmartWare** na ekranie Start interfejsu Metro. Do odinstalowania programu WD SmartWare należy użyć tego samego instalatora lub kreatora instalacji, za pomocą którego zainstalowano program.

2. Wybierz polecenie **Uninstall (Odinstaluj)** na pasku zadań systemu Windows.
3. Powtórz czynności od 4 do 6 procedury „W komputerach z systemem Windows Vista lub Windows 7:” na str. 74

A

Informacje o zgodności

Licencja GNU General Public License („GPL”)

To oprogramowanie może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie stron trzecich, rozpowszechniane na licencji GPL lub na licencji Lesser General Public License („LGPL”) („Oprogramowanie GPL”), które nie jest objęte Umową Licencyjną Użytkownika firmy Western Digital. Dla zachowania zgodności z licencją GPL, o ile ma ona zastosowanie: 1) kod źródłowy Oprogramowania GPL można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej <http://support.wd.com/download/gpl> albo zamówić na dysku CD za nominalną opłatą na stronie internetowej <http://support.wd.com/download/gpl> lub telefonicznie w dziale obsługi klienta w ciągu trzech lat od daty zakupu; 2) użytkownik może wykorzystywać do innych celów, rozpowszechniać i modyfikować Oprogramowanie GPL; 3) Oprogramowanie GPL (i tylko ono) nie jest objęte żadną gwarancją w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo; 4) kopia licencji GPL jest dostarczona razem z niniejszą dokumentacją i można ją otrzymać na stronie internetowej <http://www.gnu.org> oraz <http://support.wd.com/download/gpl>.

Wszelkie modyfikacje i ingerencje w Oprogramowanie, w tym między innymi we wszelkie Oprogramowanie rozpowszechniane na licencji typu Open Source, są dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma Western Digital nie odpowiada za żadne takie modyfikacje i ingerencje. Firma Western Digital nie będzie świadczyć pomocy technicznej dla produktu, w którym Użytkownik zmodyfikował lub usiłował zmodyfikować Oprogramowanie dostarczone przez firmę Western Digital.

Indeks

A

Aktualizacje oprogramowania
przycisk 20
Aktualizacje oprogramowania, okno
dialogowe 70
Aktywacja programu
WD SmartWare Pro 34, 37
Alerty, migająca ikona 69
Anuluj przywracanie, przycisk 16

B

Backup (Kopia zapasowa)
informacje o tworzeniu kopii zapasowej
plików 45
lista wyboru plików 49, 50, 51
procedura 45
przycisk przypomnienia o terminie kopii
zapasowych 14, 48

C

Complete Drive Test (Pełny test dysku) 59

D

Docelowe urządzenie kopii zapasowej
ikony urządzeń 5
przełącznik wyboru 10
wskaźnik zawartości 12
wskaźniki zawartości 5, 8
Dysk
diagnostyka i kontrola stanu 59
ikona, karta Home (Ekran główny) 9
odłączanie od komputera 69
sprawdzanie stanu 68
zegar uśpienia 66
Dysk jest zabezpieczony, okno
dialogowe 43, 44

E

Ekran kopii zapasowej kategorii,
początkowy 30
Ekran kopii zapasowej plików,
początkowy 30
Ekran Ustawienia oprogramowania 19
Ekrany narzędzia WD Drive Unlock 42, 62
Elementy na karcie Backup (Kopia
zapasowa)
obszar zaawansowanych ustawień
kopii zapasowej 13
opis 4
przegląd funkcji 3

Przycisk przełączania kopii
zapasowej kategorii i plików 14
przycisk rozpoczynania/zatrzymywania
tworzenia kopii zapasowej 14
Utwórz kopię zapasową teraz,
przycisk 14
wskaźnik zawartości źródłowego
urządzenia kopii zapasowej 14
Elementy na karcie Help (Pomoc) 21
Kontakt z nami, łącze 21, 22
łącze do sklepu WD 21, 22
opis 21
Podręczniki użytkownika w Internecie,
łącze 21, 22
Pomoc techniczna, łącze 21, 22
przegląd funkcji 4
Przyciski Centrum
informacyjnego 21, 22
Elementy na karcie Home (Ekran główny)
ikona dysku 9
Ikona komputera jako urządzenia
źródłowego kopii zapasowej 6
opis 4
przegląd funkcji 3
wskaźnik zawartości docelowego
urządzenia kopii zapasowej 8
wskaźnik zawartości komputera 7
Elementy na karcie Retrieve
(Przywracanie)
Lista wyboru plików do
przywrócenia 17
opis 15
Pole zmiany folderu przywracania 17
przegląd funkcji 4
Przeglądaj, przycisk 17
Przycisk rozpoczynania/
zatrzymywania przywracania
plików 17
przyciski opcji miejsca docelowego
przywracania 17
przyciski opcji przywracania plików 17
Woluminy w kopii zapasowej, lista
wyboru 17
Elementy na karcie Settings
(Ustawienia) 20
Konfiguruj dysk, przycisk 20
Konfiguruj oprogramowanie,
przycisk 20
opis 18
przegląd funkcji 4
Przycisk Aktualizacje
oprogramowania 20

- Przycisk folderu przywracania 20
- Przycisk konta Dropbox 20
- Przycisk Rejestracja 20
- Przycisk Wymaż dysk 20
- Przycisk Zabezpieczenia 20
- Przycisk Zegar uśpienia 20
- Ustaw opcje historii plików, przycisk 20

- G**
- GNU general public license 76

- H**
- Hasło
 - usuwanie 43
 - zmiana 42

- I**
- Ikona komputera 5
- Ikona odliczania bezpłatnego okresu próbnego 10
- Ikona partycji tylko do odczytu 11
- Ikona WD Quick View 24, 67
- Ikona wymaganego kodu aktywacji 6
- Ikona zablokowania urządzenia 10
- Ikony
 - Dropbox 6
 - komputer 6
 - odliczania bezpłatnego okresu próbnego 10
 - partycja tylko do odczytu 11
 - zablokowane urządzenie 10
- Informacje o zgodności z przepisami 76
- Instalator programu WD SmartWare
 - kreатор instalacji 23, 25, 74, 75
 - plik programu 23

- K**
- kategoria System, definicja 7
- komputer
 - wskaźnik zawartości, karta Home (Ekran główny) 7
- Komputer, opcja przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej 26, 45, 54
- Komunikat o blokadzie dysku 40
- Komunikat o nieprzywróconych plikach 58
- Komunikat o zakończeniu przywracania 58
- Komunikat o wypełnieniu docelowego urządzenia przywracania 58
- Konfiguruj dysk, przycisk 20
- Konfiguruj oprogramowanie, przycisk 20
- Kontakt z nami, łącze 21, 22

- Konto Dropbox
 - okno dialogowe 71
 - przycisk 20, 71
- Konto w chmurze, konfigurowanie 70
- kontrola stanu SMART 59

- L**
- Lista urządzeń, strzałki przewijania 10
- Lista wyboru plików do przywrócenia 17
- Logo programu WD SmartWare 25

- Ł**
- łącze do sklepu WD 22

- M**
- Migająca ikona alertów 69

- N**
- NTFS, format 2

- O**
- Obraz dysku, pobieranie i przywracanie 65
- Obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowych 12, 13
- Odblokowywanie dysku
 - za pomocą programu WD SmartWare 40
 - za pomocą wirtualnego dysku CD 41, 69
- Odblokuj dysk, okno dialogowe 41, 62
- Odinstalowywanie programu WD SmartWare
 - na komputerach z systemem Windows 8 75
 - na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows 7 74
- Odlączanie dysku 69
- oprogramowanie na licencji GPL 76
- oprogramowanie, licencja GPL 76
- OSTRZEŻENIE
 - informacje o odblokowanym dysku 39
 - utrata hasła 38
 - wymazywanie dysku 60
 - zapobieganie utracie danych podczas odłączania 69

- P**
- Podręczniki użytkownika w Internecie, łącze 21, 22
- Pokaż starsze pliki, pole wyboru 58
- Pokaż usunięte pliki, pole wyboru 58
- Pole zmiany folderu przywracania 17
- Pomoc techniczna, łącze 22
 - Elementy na karcie Help (Pomoc) 21

Przełącz na kopie zapasowe kategorii, przycisk 12
 Przełącz na kopie zapasowe plików, przycisk 12
 Przełączanie
 Kopie zapasowe kategorii/plików 12
 Rozpoczynanie i zatrzymywanie przywracania plików 16
 Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej 12
 Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej 12
 Przełącznik wyboru
 docelowe urządzenie kopii zapasowej 10
 źródłowe urządzenie kopii zapasowej 5
 Przycisk Browse (Przeglądaj), karta Retrieve (Przywracanie) 17
 Przycisk Disable Backup (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej) 12
 przycisk Drive Erase (Wymaż dysk), karta Settings (Ustawienia) 20
 Przycisk Etykieta 20
 Przycisk folderu przywracania 20
 Przycisk historii plików 20
 przycisk opcji przywracania plików 17
 Przycisk przełączania kopii zapasowej kategorii i plików 12, 14
 Przycisk Rejestracja 20
 Przycisk rozpoczynania/zatrzymywania przywracania plików 16, 17
 przycisk rozpoczynania/zatrzymywania tworzenia kopii zapasowej 14
 Przycisk Uaktualnij WD SmartWare do wersji Pro 11, 15, 17, 21, 22
 Przycisk Wirtualny dysk CD 21
 Przycisk Zabezpieczenia 20
 Przycisk Zegar uśpienia 20
 Przyciski Centrum informacyjnego 21, 22
 przyciski opcji miejsca docelowego przywracania 16, 17
 przyciski opcji przywracania plików 16
 Przywracanie
 folder, określanie 72
 informacje o przywracaniu plików 54
 procedura 54
 Przywracanie obrazu dysku 65
 Przywróć niektóre pliki, opcja 57
 Przywróć wszystkie pliki, opcja 57

R
 Rejestrowanie dysku 64
 Rozpocznij przywracanie, przycisk 16

S
 Sklep WD, łącze na karcie Help (Pomoc) 21
 Sprawdzanie stanu 68
 Sprawdzanie temperatury 68
 Strzałki przewijania listy urządzeń 10
 System operacyjny, wymagania 1

T
 Tworzenie hasła 38

U
 Uaktualnienie do programu WD SmartWare Pro, okno dialogowe 35
 Uaktualnij program WD SmartWare do wersji Pro, okno dialogowe 33
 Umowa Licencyjna z Użytkownikiem 24
 Uruchamianie programu WD SmartWare 69
 Uruchom narzędzia diagnostyczne, okno dialogowe 60
 Ustaw częstość tworzenia kopii zapasowych, ekran 28, 47
 Ustaw częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, przycisk 14
 Ustaw etykietę, okno dialogowe 64
 Ustaw folder przywracania, okno dialogowe 72
 Ustaw opcje historii plików, okno dialogowe 73
 Ustaw opcje zabezpieczeń, okno dialogowe 39
 Ustaw zegar uśpienia, okno dialogowe 66
 Ustawienia dysku
 ekran 19
 ekran, początkowy 31
 rejestracja 64
 wymazywanie dysku 60
 zegar uśpienia 66
 Ustawienia oprogramowania
 folder przywracania 72
 historia plików 73
 Konto w chmurze, konfigurowanie 70
 Ustawienia wirtualnego dysku CD, okno dialogowe 67
 Usuń bezpiecznie, polecenie 69
 Utwórz kopię zapasową teraz, przycisk 14

W
 W folderze przywróconej zawartości, opcja 57
 W pierwotnych lokalizacjach, opcja 57

WD SmartWare Pro, bezpłatna wersja
próbną 34
Widok, ikona 58
Wirtualny dysk CD
 ikona, wyświetlanie i ukrywanie 66
Wolne miejsce 68
Woluminy w kopii zapasowej, lista
wyboru 16, 17, 56
Wskaźnik zawartości
 docelowe urządzenie kopii
 zapasowej 5, 8, 12
 komputer 7
 źródłowe urządzenie kopii
 zapasowej 5, 12, 14
Wybierz miejsce docelowe dla
przywracanych plików 56
Wybierz plan kopii zapasowych, ekran 27
Wybierz urządzenia kopii zapasowej,
ekran 25
Wybierz wolumin, z którego chcesz
przywrócić pliki, okno dialogowe 56
Wyłączanie ochrony hasłem 43
Wymagane zalogowanie do konta
Dropbox, okno dialogowe 71
Wymagania, systemy operacyjne 1
Wymazywanie dysku 60
Wymazywanie dysku, okno dialogowe 61

Z

Zabezpieczanie dysku hasłem 38
 OSTRZEŻENIE dotyczące utraconych
 hasła 38
Zakup uaktualnienia programu
WD SmartWare do wersji Pro 34, 35
Zarejestruj dysk, okno dialogowe 65
Zgodne systemy operacyjne 1
Zgodność z systemami operacyjnymi 1
Zmiana hasła 42
Zmienianie folderu przywracania
 pole 16
 Przeglądaj, przycisk 16

Ź

Źródłowe urządzenie kopii zapasowej
 ikona Dropbox 6
 ikona komputera 5, 6
 przełącznik wyboru 5, 8
 wskaźnik zawartości 5, 12, 14

Informacje dostarczone przez firmę WD są uważane za dokładne i rzetelne; jednak firma WD nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani jakiegokolwiek naruszenie patentów czy innych praw stron trzecich, jakie może wynikać z ich wykorzystania. Firma WD nie udziela żadnej dorozumianej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych. Firma WD zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security i Data Lifeguard są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Apple, Mac, OS X i Time Machine są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. Zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracji.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705057-L04 lipiec 2014